

第1章 TRS 置标说明

1.1 TRS 置标概述

置标的主要作用是控制数据在模板中的表现形式，将数据与表现分开。主要思路是 TRS 置标处理数据的内容，存放的位置以及如何存放等，数据的表现形式则由标准的 html 语言描述，例如：

```
<FONT COLOR=RED>
```

```
<TRS_DOCUMENT FIELD="DOCTITLE">这里放置文档标题</TRS_DOCUMENT>
```

```
</FONT>
```

其中：第二行是 TRS 置标，其它部分是标准的 HTML 置标。TRS 置标表明要在该位置放置字段名为“标题”的字段内容。

根据系统的需要和使用方便，在 TRS WCM 系统的置标中主要采用了四种类型的置标，即：

- 概览置标

主要用于表示一个循环的属性，例如 TRS_DOCUMENTS、TRS_CHANNELS、TRS_RELNEWS 等。

- TRS_RECORD

只能在概览置标内部使用；一个概览置标内可以放置多个 TRS_RECORD，用来控制文档不同显示风格。语法如下：

```
<TRS_DOCUMENTS [properties_list]>
```

```
<TR>
```

```
<TD><TRS_RECORD>(column_blocks)</TRS_RECORD></TD>
```

```
<TD><TRS_RECORD>(column_blocks)</TRS_RECORD></TD>
```

```
</TR>
```

```
.....
```

```
</TRS_DOCUMENTS>
```

一般可以用来作为不同风格显示的控制标记，也可以实现特殊效果，比如实现一行多列的效果。

- 细览置标

主要用于引用某个具体的数据库字段，例如 TRS_DOCUMENT、TRS_CHANNEL 等。

- TRS_TEMPLATE

用来实现模板的嵌套，嵌套模板支持多级。语法如下：

```
<TRS_TEMPLATE>(template_name)</TRS_TEMPLATE>
```

(`template_name`)和置标之间不能有其他任何字符，否则会出现解析不出正确模板的问题。

TRS 置标统一以“<TRS_”开头（置标名、属性名与大小写无关），<TRS_XXX> 与 </TRS_XXX> 应成对出现，其中细览置标可以这样撰写<TRS_XXX FIELD="***"/>。<TRS_XXX>与</TRS_XXX>之间的内容在生成页面时，将被数据库的输出内容所替代。每个置标都可以有多个置标属性，以实现不同的控制目的。XXX 表示当前所取的对象类型，比如文档置标就是 DOCUMENT；最后的字母为 S 表示是一个概览置标，获取的是一个循环。

其中 ID 属性表示当前置标所代表的对象从哪个地方获取；例如 TRS_DOCUMENTS 中的 ID 表示的是从哪个栏目获取文档集合；FIELD 属性表示当前置标获取的是对象的那个属性，和数据库字段一一对应；例如<TRS_DOCUMENT FIELD="DOCTITLE"/>表示获取的是当前文档的标题属性。

1.2 手册范围说明

本手册中包含 WCM、元数据、表单相关的置标，视频库的置标请参考《TRSWCM7.0 视频选件置标手册》。

1.3 置标详细说明

约定：

下面置标语法中所提及的<column_block>，是指需要配合细览置标使用。具体的表示方式，请参照各个细览置标说明。

属性的详细说明中的斜体表示自定义的项，**粗体**表示默认，普通表示可选项。

下面的置标中如果有取时间类型字段值的，并且需求为返回的时间内容为毫秒数，可以使用属性 INMILLIS 来控制，值为 true/false,默认为 false。

例如：<TRS_DOCUMENT Field="opertime" inMillis="true"/>，发布的结果为：1341390963490。

TRS_APPENDIX：文档附件

语法

<TRS_APPENDIX MODE="附件的类型" [FIELD="附件属性名称"] [INDEX="序号"] [BEGINHTML="附件前面额外 HTML 代码"] [ENDHTML="附件后面额外 HTML 代码"] [AUTOLINK="产生链接"] [EXTRA="链接上额外的 HTML 属性"] [MEMO="是否产生图片说明"] [BEGINMEMO="图片说明前 HTML 代码"] [ENDMEMO="图片说明后 HTML 代码"] [SEPERATOR="多个附件分隔符"] [UPLOAD="是否强制分发附件"] [TARGET="窗口目标"] [NAMEONLY="仅仅生成文件名"] [WIDTH="图片宽度"] [HEIGHT="图片高度"] [RELATEDCOLUMN="关联字段名"] [UPLOADONLY="是否仅仅上传文件，不产生任何内容到页面"]>附件</TRS_APPENDIX>

描述

在细览中显示当前文档的附件内容。

属性

属性	属性描述	类型	取值	说明
		字符串	PIC	图片

MODE	附件类型		FILE	文件
			LINK	链接
			ALL	所有附件
FIELD	附件属性名称	字符串	字段名称	WCMAAppendix 的字段名称 参考《TRSWCM7.0 数据字典》
			#字段名称	这里字段名称指图片附件的扩展属性： INFOTITLE：标题 INFOAUTHOR：作者 INFODESC：图片描述
			_RECURL	当前文档附件路径
UrlIsAbs	栏目路径（该属性与 FIELD = _RECURL 配合使用）	字符串	false	默认取附件相对路径
			true	取附件的全路径
INDEX	获取指定序号的附件	数字	-1	表示获取所有的附件
			≥0 的整数	指定的序号
AUTOLINK	是否产生链接	字符串	true	产生当前附件的链接
			false	不产生链接
EXTRA	链接元素上扩展的 HTML 内容	字符串	HTMLAttr	扩展的 HTML 内容
BEGINHTML	附件前面额外 HTML 代码, 只有当不指定 FIELD 属性和 NAMEONLY 属性为 FALSE 时有效	字符串	HTMLAttr	附件前面额外 HTML 代码
ENDHTML	附件后面额外 HTML 代码, 只有当不指定 FIELD 属性和 NAMEONLY 属性为 FALSE 时有效	字符串	HTMLAttr	附件后面额外 HTML 代码
MEMO	是否产生图片说明。此属性只对图片附件有效	字符串	true	产生图片说明
			false	不产生图片说明

BEGINMEMO	图片说明前面额外 HTML 代码。此属性只对图片附件且 MEMO 为 true 时有效	字符串	HTMLAttr	图片说明前面额外 HTML 代码
ENDMEMO	图片说明后面额外 HTML 代码。此属性只对图片附件且 MEMO 为 true 时有效	字符串	HTMLAttr	图片说明后面额外 HTML 代码
SEPERATOR	多个附件之间的分隔符	字符串	 	如果没有设置 FIELD, 默认为
			\n	如果设置了 Field, 默认\n
			字符串	用户自定义的分隔符, 支持空字符串或长度为 0 的字符串。
UPLOAD	是否强制分发附件。如果没有设置有效的 FIELD 属性, 一定会分发附件, 此属性无效	字符串	true	强制分发附件
			false	不分发附件。
UPLOADONLY	是否仅仅分发附件	字符串	true	仅仅分发附件, 不会在页面中生成任何内容
			false	分发附件, 并且根据指定的 field 属性生成页面内容
TARGET	链接打开后的窗口目标	字符串	Name	目标窗口的名称
			_blank	新开一个窗口
			_parent	在父窗口打开
			_self	在当前窗口打开
			_top	在顶级窗口打开
NAMEONLY	仅仅显示文件名	字符串	false	默认为 false, 不显示文件名
			true	显示文件名
width	指定图片显示宽度	数字	>0 的整数,	默认单位为 px
Height	指定图片显示高度	数字	>0 的整数	默认单位为 px
RELATEDCOLUMN	如设置关联字段名, 取附件时	字符串	字符串	

	会过滤掉不同 字段名称的附 件			
--	-----------------------	--	--	--

例子

[显示文档的第一个图片附件](#)

[显示文档的第一个图片附件的文件名](#)

[显示当前自定义表单关联字段为"field"的第一个链接型附件](#)

[取附件名，且在附件名前后加入 HTML 代码使得它显示出红色](#)

TRS_BSHARE：文档分享

语法

```
<TRS_BSHARE TYPE=" 分享方式 " [BSHAREUUID=" 你的 uuid"]> <column_block>
</TRS_BSHARE>
```

描述

细览模板中为文档添加分享图标，引入分享接口，实现文档页面分享功能。

属性

属性	属性描述	类型	取值	说明
TYPE	分享方式	数字	1	跳转页面式分享(bShare)
			2	当前页面分享(bShare plus)
BSHAREUUID	Bshare 提供的 uuid，用于数据 跟踪	字符串	由 Bshare 提供	用于跟踪分享数据，提供更加强大的 分析和统计

例子

[在细览模板中使用分享标签实现分享功能。](#)

TRS_CHANNEL：获取指定栏目信息

语法

```
<TRS_CHANNEL [[ID="父栏目名"] [CHILDINDEX="子栏目序号"] FIELD="字段名" [NUM="
最大长度" ] [DATEFORMAT="日期格式"] [AUTOFORMAT="自动格式化"] [AUTOFORMATTYPE="
格式化方式"] [AUTOLINK="是否自动产生链接"] [EXTRA="A 元素上扩展的 HTML 内容"]
[TARGET="窗口目标"] [LINKALT="链接是否显示提示"] [LINKALTTEXT="链接提示内
容"] [TRUNCATEDFLAG=" 栏目名称被截断后显示内容"] [LINKTEXT="链接表面文
字"] [TemplateName="模板名"] [FromSite="是否来自站点"] [countwhere="额外查询条件"]>
<column_block> </TRS_CHANNEL>
```

描述

显示指定栏目(ID,ChildIndex)指定字段(Field)的信息。

属性

属性	属性描述	类型	取值	说明
ID	指定的栏目	字符串	栏目名称	当前站点存在的栏目名称
			CHANNELID:XX	取 ID 值为 XX 的栏目
			PARENT	当前栏目的父栏目
			PARENT:index	Index 值: -1: 顶层栏目 (非站点) >0:第 index 级父栏目 (非站点)
			OWNER	当前栏目
CHILDINDEX	设置指定栏目的子栏目	数字	-1	表示为当前栏目
			≥0 的整数	表示为第几个子栏目
FIELD	栏目属性名称	字符串	栏目字段名称	默认为 CHNLDESC (栏目显示名称) 其它字段请参考参考《TRSWCM7.0 数据字典》
			_RECUR_L	当前栏目路径
			_DataCount	返回相关栏目的文档总数, 如果不设置 COUNTWHERE 属性, 默认返回已发布文档数
UrllsAbs	栏目路径 (该属性与 FIELD = _RECUR_L 配合使用)	字符串	false	默认取栏目相对路径
			true	取栏目的全路径
NUM	设置显示的最大长度	数字	>0 的整数	默认不限制, 必须大于“TRUNCATEDFLAG”字符串的长度, 否则不会截断。
DATEFORMAT	设置日期的显示格式	字符串	日期格式字符串	参照时间格式, 默认为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss; 仅仅对于日期属性有效
AUTOFORMAT	是否按照指定方式格式化当前数据	字符串	true	需要格式化
			false	不需要格式化
AUTOFORMATTYPE	格式化类型	字符串	HTML	按照 HTML 方式格式化代码 (回车 → , 空格 → 等等)

			HTMLValue	按照 HTML 元素属性的方式转义数据 (&→& "→" 等等)
			JAVASCRIPT	按照 JavaScript 数据规则转义数据 ("→\" \→\\ 等等)
			XML	按照 XML 元素属性的方式转义数据: &→& "→" 等等
AUTOLINK	是否产生链接, 应用于 CHNLNAME CHNLDESC	字符串	true	FIELD 为 CHNLNAME 或者 CHNLDESC 时, 缺省值是 true
			false	FIELD 为其他内容时, 缺省值是 false。
TARGET	链接打开后的窗口目标	字符串	Name	目标窗口的名称
			_blank	新开一个窗口
			_parent	在父窗口打开
			_self	在当前窗口打开
			_top	在顶级窗口打开
EXTRA	链接元素上扩展的 HTML 内容	字符串	HTMLAttr	扩展的 HTML 内容
LINKALT	是否产生链接的内容提示	字符串	true	产生链接内容提示
			false	不产生
LINKALTEXT	设置链接的内容提示文字	字符串	Text	链接的内容提示文字, 默认为 当前属性值
TRUNCATEDFLAG	栏目名称被截断后, 附加在后面的字符串	字符串	Text	默认 "...", 即三个半角省略号
LINKTEXT	链接表面文字	字符串	Text	指定链接的显示内容
TemplateName	指定模板名	字符串	Text	通过指定模板名来找(与栏目的多模板发布有关, 在栏目修改和新建->高级->其他发布设置). 当指定这一属性时, 会产生一个连接指向该栏目与该模板生成的概览页面
FromSite	是否是站点	字符串	true	把当前的环境设置为当前站点, 通过 FIELD 属性可以取出站点信息
			false	默认为 false
COUNTWHERE	额外的查询条件	字符串	Text	与 FIELD 属性为 _DataCount 结合使用, 没有这个额外的条

				件是，_DataCount 默认取发布的文档的数目，加了这个条件，_DataCount 根据当前条件返回文档数目。
ALL	是否取所有文档，当 FIELD="_DataCount"有效	字符串	<i>true</i>	取所有文档数
			<i>false</i>	默认条件(取已发布文档)，或者 COUNTWHERE 条件有效，默认为 false
INCLUDE CHILDREN	是否包含子栏目。当 field="dataCount"有效	字符串	<i>true</i>	默认只取自身的条数。当值为 true 时取所有子栏目（包括子栏目的子栏目）
			<i>false</i>	
TODAY	获取当天已发文档数目	字符串	<i>true</i>	默认值为 false； 当值为 true 时获取当前栏目当天（当天指：DOCRelTime 为当天，即文档的撰写时间）已发文档数目（目前只用作概览，细览不支持。）
			<i>false</i>	

例子

[显示科教新闻栏目的名称，并且产生链接](#)

[显示新闻中心第一个子栏目的信息，并且产生链接](#)

[显示当前栏目下所有文档数\(所有状态的文档\)](#)

[当前栏目产生两个概览页面，通过连接跳转到另一个页面](#)

[显示当前栏目所在的站点名称](#)

[如果栏目名称中包含“新闻”，则显示栏目名，否则不显示](#)

TRS_CHANNELLOGO：获取指定栏目图片 LOGO 信息

语法

```
<TRS_CHANNELLOGO [[ID="栏目名/父栏目名"] [CHILDINDEX="子栏目序号"]] [INDEX="
获取第几个 LOGO"] [NAMEONLY="仅仅生成文件名"] [SHOWPIC="是否显示图片"]
[SHOWMODE="图片信息显示方式"]>
```

描述

获取指定栏目(*ID*,*ChildIndex*)指定序号(*index*)的图片 LOGO 信息。

其中参数 SHOWPIC 和 NAMEONLY 都为 true 的时候，只显示文件名。

对于是否显示文件名，文件路径，图片，建议采用新的属性 SHOWMODE，SHOWPIC 和 NAMEONLY 逐渐废弃。

属性

属性	属性描述	类型	取值	说明
ID	指定的栏目	字符串	栏目名称	当前站点存在的栏目名称
			PARENT	当前栏目的父栏目
			SITE	当前站点
			OWNER	当前栏目
CHILDINDEX	设置指定栏目的子栏目	数字	-1	表示为当前栏目
			≥0 的整数	表示为第几个子栏目
INDEX	设置获取第几个 LOGO	数字	>0 的整数	默认为 1
SHOWPIC	是否显示图片	字符串	true	显示 logo 图片 (当 NAMEONLY 也为 true 的时候, 无效)
			false	默认为 false, 不显示 logo 图片
NAMEONLY	仅仅显示文件名	字符串	false	默认为 false, 不显示 logo 文件名
			true	显示 logo 文件名
SHOWMODE	图片信息显示方式	字符串	FILEPARSE	文件路径
			FILENAME	文件名
			SHOWPIC	图片
URLISABS	是否显示绝对路径	字符串	false	默认为 false, 不显示绝对路径, 显示相对路径
			true	显示绝对路径

例子

获取当前栏目的第一个 Logo 的地址

```
<TRS_CHANNELLOGO INDEX=1/>
```

获取当前栏目的第一个 Logo 的文件名

```
<TRS_CHANNELLOGO INDEX=1 NAMEONLY="true"/>
```

TRS_CHANNELS: 栏目列表

语法

<TRS_CHANNELS [ID="父栏目名"] [CHILDINDEX="子栏目序号"] [STARTPOS="起始位置"] [NUM="数目"] [CHILDTYPE="所取子栏目的类型"] [ONLY="是否显示自己"] [PAGESIZE="分页参数"]> <column_block> </TRS_CHANNELS>

描述

显示指定父栏目的所有子栏目链接。需要系统能够自动产生一个栏目列表的时候，使用此项。目的在于使系统自动产生一个带有链接的栏目列表，并放置在置标所在的页面中。

属性

属性	属性描述	类型	取值	说明
ID	表示从哪个栏目获取栏目集合	字符串	栏目名称	当前站点存在的栏目名称
			PARENT	当前栏目的父栏目
			SITE	当前站点,默认值
			OWNER	当前栏目
			SITEID:XX	XX 为站点 ID,表示取 ID 值为 XX 的站点下的栏目
			CHANNEL ID:XX	XX 为栏目 ID,表示取 ID 值为 XX 的栏目下的栏目
CHILDINDEX	设置从指定栏目 (ID) 的哪个子栏目获取栏目集合	数字	-1	表示为当前栏目(ID)
			≥0 的整数	表示为第几个子栏目
CHNLIDS	获取指定栏目集合	数字	Null	表示获取全部子栏目的集合
			≥0 的整数	输入栏目 ID, 多个栏目 ID 用英文逗号分隔。
STARTPOS	设置从哪个位置读取子栏目	数字	≥0 的整数	默认为 0, 表示从第一个子栏目开始读取。
NUM	设置显示的最大子栏目数	数字	≥0 的整数	默认为系统设定的最大数目
CHILDTYPE	所取子栏目的类型	数字	-1、0、1、2	-1 为取所有类型的子栏目, 0 为普通栏目, 1 为图片新闻, 2 为头条新闻,
ONLY	仅仅显示当前栏目, 需要与 ID="owner" 一起使用才生效。	字符串	true	默认为 true ,仅仅显示自己
			false	显示完整的路径
PAGESIZE	使用分页显示, 每一页显示的	数字	>0 的整数	默认表示不进行分页显示

	记录数目			
INCLUDE ALL	是否取所有 level 的子栏目	字符串	true	默认为 false: 只显示 1 级 子栏目
			false	
CONTAIN SMANAG ERNODE	是否获取管理 节点	字符串	true	默认值, 获取管理节点
			false	不获取管理节点

例子

[显示当前栏目的子栏目列表（从第 2 个子栏目开始）](#)

TRS_CLASSDOCUMENTS: 分类下记录或视图数据列表

语法

```
<TRS_ClassDocuments [viewid="视图 id"] [classinfoid="分类法 id"] [ContainsChildren="是否包含子  
分类"] [channelid="栏目 id"] [FilterByPage="是否需要结合当前页面所处的分类进行二次过滤"] [All  
="在所有栏目获取"] [siteid="站点 id"] [WHERE="额外的检索条件"] [Order="排序条件"] [NUM="记录条数"] [STARTPOS="开始位置"] [PAGESIZE="分页参数"] [AUTOMORE="是否自动显示更多内容"] [BEGINMORE="放在更多内容前面的 HTML"] [ENDMORE="放在更多内容后面的 HTML"] [MORETEXT="更多内容的 HTML"] [MOREEXTRA="A 元素上的额外 HTML"] [MORETARGET="_blank"] [isDebug="是否在控制台输出 SQL 信息"]> <column_block>  
</TRS_ClassDocuments>
```

描述

显示指定栏目、指定分类法下的视图数据列表，顺序与栏目“记录列表”页面相同。显示的内容由相应的细览置标<TRS_VIEWDATA>来定义。

column_block 可以包含的置标

TRS_ViewData、TRS_Document、TRS_RelNews、TRS_ViewAppendix TRS_MyViewDatas

属性

属性	属性描述	类型	取值	说明
VIEWID	表示从那个视图 获取数据集合	数字	视图的 id /OWNER	可选, 如何设置了, 将 返回 ViewDatas 集合, 否则返回 Documents 集合。如果设置了 viewId="owner", 则表 示默认从当前上下文 取栏目 Id, 再获取栏 目中配置的视图 viewid, 返回 ViewDatas 集合

VIEWIDS	表示获取那些视图的数据与之相关	字符串	空串	获取与当前记录相关的所有视图数据
CLASSINF OID	指定要发布那个分类法下的记录	数字	分类法的 id	可选，默认从当前上下文取分类法 id，但也可以发布指定的那个分类法 id
CONTAINS CHILDREN	是否包含子分类	布尔		可选，默认值为 False
			True	包含子分类下的记录
			False	不包含子分类下的记录
CHANNELI D	指定要发布的栏目 Id	数字	栏目的 Id	可选，默认从当前上下文取栏目 Id，但也可以发布指定的那个栏目 Id，可以用在跨栏目、站点、库时使用
TRIGGERC HANNELID S	触发发布的栏目 Ids	字符串	逗号隔开的栏目 id 序列	可选，默认值为指定 channelId,如果都没有设置，则不会触发发布，否则如果 triggerChannelIds 或 channelId 对象的栏目发布，将触发该模板所在对象的发布，可以用在跨栏目、站点、库时使用
FILTERBY PAGE	是否需要结合当前页面所处的分类进行二次过滤	布尔型	false	默认值
			true	进行二次过滤
ALL	是否忽略指定的 channelId 属性和当前上下文构造的 channelId 属性	布尔		可选,默认值为 False,表示指定的 channelId 或当前上下文中的 channelId 属性是否有效
			True	取数据集合，channelId 不作为栏目过滤条件
			False	取数据集合，channelId 作为栏目过滤条件，即在 channelId 下获取记录集合

SITEID	指定要发布的站点 Id	数字	站点 Id	可选，表示要发布哪个站点的数据，如果没有指定，默认以发布对象所在的站点作为过滤条件，可以用在跨站点、库时使用
IGNORESITE	是否忽略指定的 siteid 属性和当前上下文构造的 siteid 属性	布尔		可选，默认值为 False，表示指定的 siteid 或当前上下文中的 siteid 属性是否有效
			True	取数据集合，siteid 不作为站点过滤条件
			False	取数据集合，siteid 作为站点过滤条件，即在 siteid 下获取记录集合
WHERE	额外的检索条件	字符串	基于当前视图的 SQL 检索表达式	默认不检索，额外的检索条件，对指定栏目的记录进行条件过滤（当 viewid 或 viewids 属性设置了才有效）
ORDER	额外的排序条件	字符串	基于当前视图的 SQL 排序表达式	默认按记录 Id 排序降序，额外的检索条件，对指定记录进行排序
ISDEBUG	是否调试	布尔		是否在控制台输出 SQL 信息，默认不输出
			True	在控制台输出 SQL 信息
			False	在控制台不输出 SQL 信息
STARTPOS	设置从哪个位置读取记录	数字	≥0 的整数	默认为 0
NUM	设置显示的最大记录条数	数字	>0 的整数	默认为系统设定的最大数目
PAGESIZE	使用分页显示，每一页显示的记录数目	数字	>0 的整数	默认表示不进行分页显示
AUTOMORE	设置是否产生更多	字符串	true	如果存在更多，产生更多链接
			false	即使存在更多，不产生更多链接
BEGINMO	更多链接的	字符串	HTML 代码	默认不产生

RE	HTML 开始部分 (A 元素之前)			
ENDMORE	更多链接的 HTML 结束部分 (A 元素之后)	字符串	HTML 代码	默认不产生
MORETEXT	设置更多链接的 描述文字	字符串	Text	更多的描述文字,默认 为: “更多内容...”
MOREEXT RA	链接元素上扩展 的 HTML 内容	字符串	HTMLAttr	扩展的 HTML 内容
MORETAR GET	设置更多打开后 的窗口目标	字符串	Name	目标窗口的名称
			_blank	新开一个窗口
			_parent	在父窗口打开
			_self	在当前窗口打开
			_top	在顶级窗口打开
QUERYDA Y	距今几天	数字	≥0 的整数	默认为-1
TIMERANG E	几天之内	数字	≥0 的整数	默认为-1

说明

如果 TRS_ClassDocuments 置标和 TRS_VIEWDATA 联用，则必须在 TRS_ClassDocuments 置标上指定 viewid 或 viewids 属性。如果不指定，则只能当一般文档用，不能作为资源记录和 TRS_VIEWDATA 置标联用。

用例

如果这段置标用在分类法的模板上，表示提取当前分类法下指定视图的信息列表：

```
<TRS_ClassDocuments Num=200 PageSize=20 Order="PubDate Desc,fileNum Desc" ViewId=39
ContainsChildren="true">
<div class="row">
    <li class="xh"><TRS_RowNo/></li>
    <li class="mc">
        <div>
            <a href="<TRS_ViewData Field='_recurl' />"
target="_blank"><TRS_ViewData Field='Title'>标题</TRS_ViewData></a>
        </div>
    </li>
    <li class="fbrq" title="<TRS_ViewData Field=' PubDate' DateFormat=' yyyy 年
MM 月 dd 日' />"><TRS_ViewData Field=' PubDate' DateFormat="yyyy 年 MM 月 dd 日">发文日期
</TRS_ViewData></li>
</div>
</TRS_ClassDocuments>
```

您如果想要在文字库中或者其它站点、栏目的首页中发布出指定分类的数据，指定 ClassInfoId + All 或者 ClassInfoId + SiteId 属性即可，如下所示

```
<TRS_ClassDocuments Num=200 PageSize=20 Order="PubDate Desc,fileNum Desc" ViewId=39
ContainsChildren="true" All="true" ClassInfoId="153">
.....
</TRS_ClassDocuments>
```

```
<TRS_ClassDocuments Num=200 PageSize=20 Order="PubDate Desc,fileNum Desc" ViewId=39
ContainsChildren="true" SiteId="6" ClassInfoId="153">
.....
</TRS_ClassDocuments>
```

在指定分类的首页下想要按照另外一个分类法对这个分类的数据进行再组合，类似于按照产品分类进入手机的首页，还期望在手机的首页上按照品牌进行再分，这种应用场景可以在分类的首页模板这样撰写即可。

```
<TRS_ClassInfos Id="153">
    <TRS_ClassInfo Field="CName"/>: <BR>
    <TRS_ClassDocuments Num=51 Order="PubDate Desc " ViewId=39
ContainsChildren="true">
        .....
    </TRS_ClassDocuments>
</TRS_ClassInfos>
```

设置 viewId="owner"，从当前上下文取栏目 ID，根据栏目 ID 获取到对应的视图。最后获取到 ViewDatas 集合。（主要应用方向：当多个）

```
<TRS_ClassInfos Id="153">
    <TRS_ClassDocuments Num=51 Order="Title Desc " ViewId="owner"
ContainsChildren="true">
        <TRS_ViewData Field="Title"/>标题</TRS_ViewData>
    </TRS_ClassDocuments>
</TRS_ClassInfos>
```

TRS_CLASSINDEXGENER：触发分类下数据的发布

语法

<TRS_ClassIndexGener [ToLevel="分类树页面的层次"]

TemplateName="分类法使用的模板名称"

[Id="发布的分类法 Id"]

[InSite=" 是否生成站点的分类法首页"]

[IgnoreLevel=" 那些层次的分类法不产生页面"]/>

描述

在当前的栏目或者站点下使用指定的模板产生指定分类法的概览页面。模板里可以使用 TRS_ViewDatas, TRS_ClassDocuments、 TRS_ClassInfos 等置标。

属性

属性	属性描述	类型	取值	说明
TOLEVEL	可选,生成分类法页面的层次,默认只生成 1 层	数字	>=1	可选,生成分类法页面的层次,默认值为 1,即只生成 1 层
TEMPLATE NAME	指定分类法使用的模板名称	字符串	模板名称	指定分类法使用的模板名称
ID	要发布的分类法 Id	数字	>0	可选,默认发布所有的分类法,否则仅发布指定分类法
SITEID	站点 id	数字	>0	获取当前关联的 root
INSITE	是否在站点下生成分类法首页	布尔	true	在站点下生成分类法首页
			false	在栏目下生成分类法首页,可选,默认值为 false
IGNORELEVEL	不产生页面的分类法层次	数字	-1	指定的分类首页都产生
			0	仅仅产生叶子分类的首页
			>0	忽略指定层级的分类

如果想要将当前栏目指定的各级分类首页都产生,只需要在栏目的概览模板中加入以下代码即可。

```
<TRS_ClassIndexGener ToLevel="3" TemplateName="表格方式文档列表"
ClassInfoName="主题分类" InSite="false"/>
```

当栏目中有信息的时候同时也想将站点下相关各个分类的首页也同时更新产生,那么在栏目的概览模板再加入这段置标。

```
<TRS_ClassIndexGener ToLevel="3" TemplateName="表格方式文档列表"
ClassInfoName="主题分类" InSite="true"/>
```

因为分类法涉及的页面很多，有时候只需要产生叶子分类的首页就可以，父分类的首页不用产生，那么加入 `IgnoreLevel` 属性就可以：

```
<TRS_ClassIndexGener ToLevel="3" TemplateName="表格方式文档列表" ClassInfoName="
主题分类" InSite="true" IgnoreLevel="0"/>
```

如果不产生根节点首页，IgnoreLevel 设置为 1，如果二级分类也不产生，IgnoreLevel 设置为 2。

TRS CLASSINFO: 分类的详细信息

语法

<TRS_ClassInfo FIELD=" 字段名 " [NUM=" 最大长度 "] [DATEFORMAT=" 日期格式"] [AUTOFORMAT="自动格式化"] [AUTOFORMATTYPE="格式化方式"] [AUTOLINK="是否自动产生链接"] [EXTRA="A 元素上扩展的 HTML 内容"] [TARGET="窗口目标"] [LINKALT="链接是否显示提示"] [LINKALTTEXT="链接提示内容"] [WHERE="条件过滤"]>当前视图记录的指定字段数据</TRS_ClassInfo>

描述

从当前分类记录中提取指定属性[FIELD]，按照指定的方式生成内容替换当前的置标内容。

属性

属性	属性描述	类型	取值	说明
CLASS	链接的css样式名	字符串	Text	自定义链接的样式的class名称
DELIM	链接之间的分隔符	字符串		默认为“ > ”
ID	分类法id	数字	≥0的整数	
CLASSINFONAME	分类法名称	字符串		
TEMPLATENAME	模板名称	字符串		
FIELD	分类的属性名称	字符串	字段名称	参考《TRSWCM7.0 数据字典》
			DATACOUNT	获取指定分类法下的记录数，以左侧树形菜单资源Tab对应的视图下的分类法数量为统计标准。
			FULLPATH	获取分类法的全路径，即：从树根开始的路径
			_RECURL	当前路径
URLISABS	是否取绝对路径信息，和_RECURL配合使用	布尔	true	取绝对路径信息
			false	取相对路径信息，默认值为false
NUM	设置显示的最大长度	数字	>0的整数	默认不限制
DATEFORMAT	设置日期的显示	字符串	日期格式	参照日期格式,默认为

	格式		字符串	yyyy-MM-dd HH:mm:ss; 仅仅对于日期属性有效
AUTOFORMAT	是否按照指定方式格式化当前数据	布尔	true	需要格式化
			false	不需要格式化
AUTOFORMATTYPE	格式化类型	字符串	HTML	按照 HTML 方式格式化代码(回车 → 空格 → 等等)
			HTMLValue	按照 HTML 元素属性的方式转义数据 (&→& "→" 等等)
			JAVASCRIPT	按照 JavaScript 数据规则转义数据 ("→\" \\→\\ 等等)
			XML	按照 XML 元素属性的方式转义数据 (&→& "→" 等等)
AUTOLINK	是否产生链接, 不允许 AUTOLINK 的字段有: DOCHTMLCON, DOCHTMLCONTENT, DOCPUBHTMLCON, DOCPUBTIME	布尔	true	产生当前记录的链接, 对于来源为来源链接。对于 DocTitle, 默认为 true, 但在细览页面 AUTOLINK 无效。
			false	不产生链接;对于其它属性默认为 false。
TARGET	链接打开后的窗口目标	字符串	Name	目标窗口的名称
			_blank	新开一个窗口
			_parent	在父窗口打开
			_self	在当前窗口打开
			_top	在顶级窗口打开
EXTRA	链接元素上扩展的 HTML 内容	字符串	HTMLAttr	扩展的 HTML 内容
LINKTEXT	链接文本	字符串	Text	没有链接文本则<a>不能显示。
LINKALT	是否产生链接的内容提示	布尔	true	产生链接内容提示
			false	不产生
LINKALTTEXT	设置链接的内容提示文字	字符串	Text	链接的内容提示文字,默认为当前属性值
ISHTMLCONTENT	是否处理图文混排内容	布尔	true	默认为 false
			false	
WHERE	条件过滤	字符串		与 field="DataCount" 共同使用。如: where="chnId:85"则表示获取栏目 ID 为 85 的文档数量, 当应用于栏目时, 可以通过 where="siteid:85"获取站

				点 ID 为 85 的分类法记录数量。
--	--	--	--	---------------------

示例

[元数据置标使用示例](#)

TRS_CLASSINFOS：分类列表

语法

<TRS_ClassInfos [ID="分类 ID 或名称"] [NUM="记录条数"] [STARTPOS="开始位置"] [PAGESIZE="分页参数"]> <column_block> </TRS_ClassInfos>

描述

显示指定分类的子分类列表，分类的内容由相应的细览置标 [TRS_ClassInfo](#) 来定义。

column_block 可以包含的置标

[TRS_ClassInfo](#)、[TRS_ViewDatas](#)

属性

属性	属性描述	类型	取值	说明
ID	表示获取那个分类下的子分类列表	字符串或数字	分类法	默认提取系统所有的分类法
			分类 ID	数字，指定分类的 ID
			分类名称	字符串，指定分类的名称
CLASSINFONAME	表示获取那个分类下的子分类列表	字符串	分类名称	字符串，指定分类的名称，优先级小于 ID
RETURNBOTOM	表示是否仅取出叶子分类	布尔	true	仅返回叶子节点分类
			false	返回所有叶子节点分类，默认值为 false
AUTOMORE	是否自动显示更多内容	布尔	true	默认为 false
			false	
STARTPOS	设置从哪个位置读取记录	数字	≥0 的整数	默认为 0
NUM	设置显示的最大记录条数	数字	>0 的整数	默认为系统设定的最大数目
PAGESIZE	使用分页显示，每一页显示的记录数目	数字	>0 的整数	默认表示不进行分页显示
BEGINMORE	更多链接的 HTML 开始部分	字符串	HTML 代码	默认不产生

	(A 元素之前)			
ENDMORE	更多链接的 HTML 结束部分 (A 元素之后)	字符串	HTML 代码	默认不产生
MORETEXT	设置更多链接的描述文字	字符串	Text	更多的描述文字,默认为: “更多内容...”
MOREEXTRA	链接元素上扩展的 HTML 内容	字符串	HTMLAttr	扩展的 HTML 内容
MORETARGET	设置更多打开后的窗口目标	字符串	Name	目标窗口的名称
			_blank	新开一个窗口
			_parent	在父窗口打开
			_self	在当前窗口打开
			_top	在顶级窗口打开

示例

[元数据置标使用示例](#)

TRS_CONDITION: 条件置标

语法

<TRS_CONDITION CONDITION="条件变量声明[@属性名称" [REFERENCE="参考常量|参考变量声明[@属性名称"] [OPERATOR="条件值和参考值的比较方式"] [REVERSE="是否翻转条件值和参考值"] [TYPE="条件值和参考值的数据类型"] [NOT="是否求反"]>条件执行的内容</TRS_CONDITION>

描述

条件执行置标。如果指定的条件为真，则继续执行解析该置标下的模板，如果指定的条件为假，则忽略其下的模板。

其中指定的条件是指一个设定的条件变量值和一个参考值是否相等，或者是指某个发布对象的某项属性值和参考值相比较是否符合特定的条件，例如属性值大于参考值。

属性

属性	属性描述	类型	取值	说明
CONDITION	参考常量定义 条件变量声明 @属性名 (必须)	字符串		条件值声明。可以是常量定义，使用\${变量名}形式的变量，也可以是以“@”符号开始的字符串，以指定取发布对象的特定属性值作为条件值。详细语法见对象的属性名称。

REFERENC E	参考常量定义 参考变量声明 @属性名 (可选)	字符串		参考值声明, 可以是常量定义, 也可以是使用\${变量名}形式的变量, 也可以是以“@”符号开始的字符串, 以指定取发布对象的特定属性值作为参考值。详细语法见对象的属性名称。
OPERATOR	条件值和参考值比较方式 (可选)	字符串		条件值和参考值比较方式。或者叫做比较运算符, 指等于还是大于等等。缺省方法是“==”, 即忽略大小写的情况下比较两个字符串是否相等。其他比较方式见比较方式列表。
REVERSE	是否翻转条件值和参考值 (可选)	字符串	TR UE	是否翻转条件值和参考值。即把参考值作为条件值, 把条件值作为参考值, 然后再进行比较。这在普通的是否相等的比较中不起作用, 但是在判断一个字符串是否以另一个字符串开始或者结束时起作用。其缺省值为“false”, 即不翻转。
			false	
TYPE	条件值和参考值的数据类型 (可选)	字符串	INT	条件值和参考值的数据类型。因为对于整数和小数, 如果也当作字符串来进行大小的比较, 有可能出现错误的结果, 所以需要声明进行比较的数据的数据类型, 缺省数据类型是 STRING, 即字符串。
			FLOAT	
			STING	
NOT	对比较结果是否求反 (可选)	字符串	true	对比较结果是否求反。如果设置为“true”, 则在比较结果为真的情况下, 整个条件置标的结果为假。缺省为“false”, 即不求反。
			false	

比较方式

符号	名称	大小写敏感	支持数据类型	说明
==	等于	否	STRING	忽略大小写比较字符串
=	等于	是	STRING	大小写敏感比较字符串
<	小于	是	INT,FLOAT,STRING	条件值小于参考值
<=	小于等于	是	INT,FLOAT,STRING	条件值小于等于

				参考值
>	大于	是	INT,FLOAT,STRING	条件值大于参考值
>=	大于等于	是	INT,FLOAT,STRING	条件值大于等于参考值
present	存在	是	STRING	不等于“null”
blank	空值	是	STRING	为“null”或者零长度
contain	包含	是	STRING	条件值包含参考值
startsWith	以...开始	是	STRING	条件值以参考值开始
endsWith	以...结束	是	STRING	条件值以参考值结束
match	符合模式	是	STRING	条件值符合参考值模式
L	长于	否	STRING	^{注1} 字符串长度大于
L=	长于等于	否	STRING	^{注1} 字符串长度大于等于
S	短于	否	STRING	^{注1} 字符串长度小于
S=	短于等于	否	STRING	^{注1} 字符串长度大小等于

注意：进行字符串的长度比较时，极端情况下行为的定义。

1. 如果置标属性 **CONDITION** 指定的值为 null，则认为其长度为零。
2. 如果置标属性 **REFERENCE** 指定的值为 null，则认为参考长度为零。
3. 如果置标属性 **REFERENCE** 指定的值是非负值整数（字符串完全由阿拉伯数字构成），则使用该整数值与条件值字符串的长度相比较；如果置标属性 **REFERENCE** 指定的值不是一个非负值整数（含有阿拉伯数字以外的字符），则使用该参考值字符串的长度与条件值字符串的长度进行比较。
4. 如果置标属性 **REFERENCE** 指定的值是一个非负值整数，但是该整数已经超出了合理的范围，则仍然使用该参考值字符串的长度与条件值字符串的长度进行比较。目前合理范围的定义是小于等于 2147483647。
5. 如果没有显示的设置置标属性 **REFERENCE**，其缺省值为“true”，即取“true”字符串的长度 4 进行比较运算。

对象的属性名称

置标属性 **CONDITION** 和 **REFERENCE** 的值。除了使用变量外，新增了使用发布对象的属性值作为条件值和参考值的功能，具体的语法是：

@[[DomainName.]DomainName.]PropertyName

其中符号“@”是必须的，用以标识该置标属性是获取某个发布对象的属性值。

PropertyName 也是必须的，用以标识取发布对象的哪一个属性，其值可以是指定发布对象上任意有效的属性名称。

DomainName 是可选的，用以标识是取哪一个发布对象的属性。如果没有提供，则默认取当前发布对象的属性。其他有效的 DomainName 如下：

DomainName	说明
PAGE	取当前发布页面的相关对象的属性值。如果使用，则必须是第一个 DomainName，但是在其后可以附加其他的 DomainName。
SITE	如果跟在 PAGE 后面，则是取当前发布页面所属站点的属性，如果 PAGE 没有出现，则是当前发布对象所属站点的属性。如果使用，必须是最后一个 DomainName。
PARENT	取父对象的属性值。可以叠代，即 PARENT.PARENT 的形式，以获取父对象的父对象的属性是支持的。同样受 PAGE 指示是当前发布对象还是当前发布页面。

注意事项

关于日期类型的比较。目前还不支持把日期类型作为一种单独数据类型进行比较，只能是作为字符串进行比较，即要求两个日期类型的字符串必须具有的相同的格式。

例子

[是否显示嵌套的站点导航条](#)

[根据属性值决定是否自动产生文档连接](#)

[根据模板变量的值显示不同的值](#)

举例一：如果进行多栏目判断，如判断一段代码，如果父栏目名称是电脑，或者彩电

```
<TRS CONDITION REFERENCE=" 电 脑 ~ 彩 电 " CONDITION="@PARENT.chnlname"
OPERATOR="contain">
```

```
<li>这里是显示的代码，表示如果 @PARENT.chnlname 父栏目名称是电脑或者彩电就显示</li>
```

```
</TRS CONDITION>
```

举例二，还有相反情况添加属性 NOT="TRUE"：

```
<TRS CONDITION REFERENCE=" 电 脑 ~ 彩 电 " CONDITION="@PARENT.chnlname"
OPERATOR="contain" NOT="TRUE" >
```

```
<li>这里是显示的代码，表示如果 @PARENT.chnlname 父栏目名称是电脑或者彩电就不显示</li>
```

```
</TRS CONDITION>
```

举例三，如果判断元数据中字段@xinpin 取出来的值是否为 1，判断不出来结果需要加上一句注释

```
<!-- <TRS_ViewData Field="Outline">确保 XinPin 字段被载入</TRS_ViewData> -->

<TRS_CONDITION REFERENCE="1" CONDITION="@XinPin" OPERATOR="==">

    <div class="product_list_tag_new">这里是显示代码</div>

</TRS_CONDITION>
```

TRS_CONFIG：获取系统配置中设定的配置内容

语法

```
<TRS_CONFIG {FIELD="属性名" | PROPERTYNAME=" 属性名"} [DEFAULT="默认值"]>

    <!-- 获取配置信息-->

</TRS_CONFIG>
```

描述

获取用户设置的配置信息。

属性

属性	属性描述	类型	取值	说明
Field	用户配置的属性名称，同 PropertyName	字符串		
PropertyName	用户配置的属性名称，同 Field	字符串		
Default	当没有配置这个属性时，将使用的默认值			

例子

[获取用户配置的已申请公开地址](#)

TRS_CONTIMG：获取文档图片

语法

```
<TRS_CONTIMG [[INDEX="获取第几张图片"] [WIDTH="指定图片的宽度"] [UPLOADONLY="是否仅仅分发图片"] [URLISABS="是否获取绝对路径"] [FIELD="需要获取的内容"] [ONLYFROM="指定图片仅仅来自正文还是附件"] [FIRSTFROM="图片优先从正文还是附件中取"]]>文档图片</TRS_CONTIMG>
```

描述

在细览或者概览<TRS_DOCUMENT>中获取当前文档的图片

属性

属性	属性描述	类型	取值	说明
FIELD	附件属性名称	字符串	html	产生一个 img 元素，链接指向当前图片
			name	图片名称
			url	当前图片的路径
			desc	图片的描述信息，正文中的图片是获取的其 TITLE，其中 TITLE 的值默认为图片的替换文本（alt）
			width	图片的宽度
			height	图片的高度
UrlIsAbs	栏目路径（该属性与 FIELD=URL 配合使用）	字符串	false	默认取图片相对路径
			true	取图片的全路径
INDEX	获取指定序号的图片	数字	≥0 的整数	指定的序号
UPLOADONLY	是否仅仅分发图片	字符串	true	仅仅分发图片，不会在页面中生成任何内容
			false	分发附件，并且根据指定的 field 属性生成页面内容
width	指定图片显示宽度	数字	>0 的整数，	默认单位为 px
ONLYFROM	图片仅仅来自附件还是正文，没有设置时，则按照 FIRSTFROM 属性的规则获取图片	字符串	content	仅仅从正文中取
			appendix	仅仅从图片附件中取
FIRSTFROM	图片优先来自附件还是正文（当指定了 ONLYFROM 属性时，此属性无效），如果 ONLYFROM 和 FIRSTFROM 都没指定，则优先从图片附件中	字符串	content	优先从正文中取
			appendix	优先从图片附件中取

	获取			
--	----	--	--	--

例子

[显示文档正文中的第一个图片附件](#)

[显示文档正文第一个图片的绝对路径](#)

TRS_CONTIMGS：获取文档图片集合

语法

<TRS_CONTIMGS [[ID="指定文档 id|owner"] [STARTPOS="图片开始位置"] [NUM="图片个数"] [MINWIDTH="从正文中获取图片时，有效图片的最小宽度"] [ONLYFROM="指定图片仅仅来自正文还是附件"] [FIRSTFROM="图片优先从正文还是附件中取"]]>文档图片</TRS_CONTIMGS>

描述

在细览或者概览<TRS_DOCUMENT>中获取当前文档或记录的图片集合

属性

属性	属性描述	类型	取值	说明
ID	指定文档 id	字符串	>0 的整数	指定文档的 id
			OWNER	当前文档
STARTPOS	图片开始的位置	数字	≥0 的整数	获取图片从哪个位置开始，第一个图片的位置为 0
NUM	获取的图片个数	数字	>0 的整数	需要获取的图片个数
MINWIDTH	有效图片的最小宽度（只在从正文获取图片时生效）	数字	>0 的整数，	默认单位为 px
ONLYFROM	图片仅仅来自附件还是正文，没有设置此属性时，按照 FIRSTFROM 参数描述的规则来获取图片	字符串	content	仅仅从正文中取
			appendix	仅仅从图片附件中取
FIRSTFROM	图片优先来自附件还是正文（当指定了 ONLYFROM 属性时，此属性无效），FIRSTFROM 和	字符串	content	优先从正文中取，正文中得到的图片个数小于置标中指定的 num 属性时，再从图片附件中获取。
			appendix	优先从图片附件中取，图片附件中得到的图片个数小于置标中指定的

	ONLYFROM 都没指定时，优先从附件中获取			num 属性时，再从正文中获取
Field	编辑器视图字段的名称	字符串		通过指定编辑器类型视图字段的名称，可获取编辑器中的图片，和或者普通文档正文中的图片类似。使用该属性时，ONLYFROM 与 FIRSTFROM 无效

例子

[显示当前文档正文图片列表（从第 2 个图片开始）](#)

[显示指定文档 ID 的文档正文图片列表](#)

[显示指定视图字段中所有的图片列表](#)

TRS_CURPAGE：当前位置

语法

<TRS_CURPAGE [[VALUE="链接符"] [ONLY="是否显示自己"] [AUTOLINK="自动链接"] [TARGET="窗口目标"] [FROMPOSITION="从哪个元素之后获取路径"] [EXTRA="额外的 HTML 内容"] [HOMEPAGEDESC="首页的描述"]]>当前页面</TRS_CURPAGE>

支持将 trs_curpage 置标用在集合置标如 TRS_ROLLDOCUMENTS、TRS_DOCUMENTS、TRS_CHANNELS 中获取子文档或子栏目所在栏目具体位置

描述

显示该页面在当前站点中的地图，可以显示自己或包含自己和所有父节点的层次关系，可以应用到概览模板和细览模板中。

属性

属性	属性描述	类型	取值	说明
VALUE	路径中栏目名称之间的分隔符	字符串	Separator	栏目名称之间的分隔符默认为 ">"
ONLY	仅仅显示当前栏目	字符串	true	仅仅显示自己
			false	显示完整的路径
AUTOLINK	是否产生链接	字符串	true	路径中每一个节点产生链接
			false	不产生链接
UrlIsAbs	链接地址是否为绝对路径	布尔	true	绝对路径
			false	相对路径。默认值
TARGET	链接打开后	字符串	Name	目标窗口的名称

	的窗口目标		_blank	新开一个窗口
			_parent	在父窗口打开
			_self	在当前窗口打开
			_top	在顶级窗口打开
EXTRA	链接元素上扩展的HTML内容	字符串	HTMLAttr	扩展的HTML内容
FROMPOSITION	从哪个元素之后获取路径	字符串	SITE	从站点下面的栏目开始取路径，不包含站点的路径信息
			CHANNEL :栏目名称	从“栏目名称”下面的栏目开始去路径，不包含“栏目名称”自身栏目的路径信息
HOMEPAGEDESC	首页的描述	字符串	首页	默认显示为首页
			@truenam	站点的显示名称
			其它字符串	显示为指定的字符串
HideCurrChnl	是否隐藏当前栏目	数字	1	表示隐藏当前栏目
CurrChnlNoLink	当前栏目是否产生链接	数字	1	表示当前栏目不产生链接
CurrChnlCls	链接样式名	字符串	classname	表示当前栏目链接将产生的样式

例子

[显示当前所在的栏目路径](#)

TRS_CRUSER：创建者属性

语法

< TRS_CRUSER field="创建用户属性"></TRS_CRUSER>

描述

发布当前对象创建者对应的用户属性，如真实名称，昵称等。

属性

属性	属性描述	类型	取值	说明
field	用户属性的属性名	字符串		

示例

显示创建者名称

```
<TRS_CRUSER field="username"/>
```

TRS_DATETIME：发布时间

语法

```
<TRS_DATETIME [DATEFORMAT="时间格式"]>生成该 HTML 的时间或发布日期</TRS_DATETIME >
```

描述

在文档没有被发布的时候，显示的是生成该HTML的时间，或者说解析该置标的时间。文档已经发布，则显示的是文档发布完成的时间。

该置标适用于概览和细缆模板，可以独立使用。

说明

● DATEFORMAT 日期格式字符串

用于设置日期的显示格式，默认为 yyyy-MM-dd。同时对以下格式字符进行自动转换：

- [1] %Y --> yyyy
- [2] %MON --> MM
- [3] %m --> MM
- [4] %DAY --> dd
- [5] %d --> dd
- [6] %H --> HH
- [7] %M --> mm
- [8] %S --> ss

属性

属性	属性描述	类型	取值	说明
DATEFORM AT	设置日期的显示格式	字符串		参照日期格式，默认为 yyyy-MM-dd ； 仅仅对于日期属性有效

例子

[显示当前页面的发布时间](#)

TRS_DEFOBJECTS：通用集合对象

语法

```
<TRS_DEFOBJECTS TABLENAME="数据表名" IDFIELDNAME="ID 字段名" [[NUM="记录条数"] [STARTPOS="开始位置"] [PAGESIZE="分页参数"] [WHERE="额外的检索条件"] [ORDER="额外的排序条件"] [AUTOMORE="是否自动显示更多内容"] [BEGINMORE="放在更多内容前面的 HTML"] [ENDMORE="放在更多内容后面的 HTML"] [MORETEXT="更多内容的 HTML"]]
```

[MOREEXTRA="A 元素上的额外 HTML"] [MORETARGET="_blank"]]> <column_block>
</TRS_DEFOBJECTS>

描述

显示指定数据表的列表，顺序可以在置标中指定。显示的内容由相应的细览置标 <TRS_DEFOBJECT>来定义。

属性

属性	属性描述	类型	取值	说明
STARTPOS	设置从哪个位置读取记录	数字	≥0 的整数	默认为 0
NUM	设置显示的最大记录条数	数字	>0 的整数	默认为 20 条
PAGESIZE	使用分页显示, 每一页显示的记录数目	数字	>0 的整数	默认表示不进行分页显示
WHERE	额外的检索条件, 对指定频道的记录进行再检索	字符串	SQL 检索表达式	默认不检索
ORDER	额外的排序条件, 对指定频道的记录进行再排序	字符串	SQL 排序表达式	默认不排序
AUTOMORE	设置是否产生更多	字符串	true	如果存在更多, 产生更多链接
			false	即使存在更多, 不产生更多链接
BEGINMORE	更多链接的 HTML 开始部分 (A 元素之前)	字符串	HTML 代码	默认不产生
ENDMORE	更多链接的 HTML 结束部分 (A 元素之后)	字符串	HTML 代码	默认不产生
MORETEXT	设置更多链接的描述文字	字符串	Text	更多的描述文字, 默认为: “更多内容...”
MOREEXTRA	链接元素上扩展的 HTML 内容	字符串	HTMLAttr	扩展的 HTML 内容
MORETARGET	设置更多打开后的窗口目标	字符串	Name	目标窗口的名称
			_blank	新开一个窗口
			_parent	在父窗口打开
			_self	在当前窗口打开
			_top	在顶级窗口打开

例子

将 Book 表中的 20 条数据显示在指定的模板中，其中 Book 表的 ID 字段为 BID

TRS_DEFOBJECT：通用对象详细信息

语法

```
<TRS_DEFOBJECT FIELD="字段名" [NUM="最大长度"] [DATEFORMAT="日期格式"] [AUTOFORMAT="自动格式化"] [AUTOFORMATTYPE="格式化方式"] [AUTOLINK="是否自动产生链接"] [EXTRA="A 元素上扩展的 HTML 内容"] [TARGET="窗口目标"] [LINKALT="链接是否显示提示"] [LINKALTTEXT="链接提示内容"] [AUTOCOLOR="文档标题颜色"] >通用细览</TRS_DEFOBJECT>
```

描述

从文档提取指定属性[FIELD]，按照指定的方式生成内容替换当前的置标内容。

属性

属性	属性描述	类型	取值	说明
FIELD	文档属性名称	字符串	文档字段名称	在数据字典中定义，默认为 DOCTITLE（文档标题）
			DOCSOURCE	文档来源（5.2 置标）
			DOCFROM	文档来源（5.1 置标，现兼容）
			DOCSECURITY	文档安全级别
			_RECURL	当前文档路径
NUM	设置显示的最大长度	数字	>0 的整数	默认不限制
DATEFORMAT	设置日期的显示格式	字符串	日期格式字符串	参照 日期格式 ，默认为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss；仅仅对于日期属性有效
AUTOFORMAT	是否按照指定方式格式化当前数据	字符串	true	需要格式化
			false	不需要格式化
AUTOFORMATTYPE	格式化类型	字符串	HTML	按照 HTML 方式格式化代码（回车 <code>
</code> 空格 <code>&nbsp;</code> 等等）
			HTMLValue	按照 HTML 元素属性的方式转义数据（ <code>&</code> <code>&amp;</code> <code>"</code> <code>&quot;</code> 等等）
			JAVASCRIPT	按照 JavaScript 数据规则转义数据（ <code>"</code> <code>\"</code> <code>\"</code> 等等）

			XML	按照 XML 元素属性的方式转义数据（&“"等等）
AUTOLINK	是否产生链接，	字符串	true	产生当前文档的链接
			false	不产生链接;对于其它属性默认为 false。
TARGET	链接打开后的窗口目标	字符串	Name	目标窗口的名称
			_blank	新开一个窗口
			_parent	在父窗口打开
			_self	在当前窗口打开
			_top	在顶级窗口打开
EXTRA	链接元素上扩展的 HTML 内容	字符串	HTMLAttr	扩展的 HTML 内容
LINKALT	是否产生链接的内容提示	字符串	true	产生链接内容提示
			false	不产生
LINKALTTEXT	设置链接的内容提示文字	字符串	Text	链接的内容提示文字,默认为当前属性值
AUTOCOLOR	控制是否自动添加文档标题的颜色	字符串	True	只有当 FIELD 属性是“DOCTITLE”，才有效。文档标题的颜色是指在文档编辑器中指定的颜色。
			false	

例子

[将 Book 表中的 20 条数据显示在指定的模板中，其中 Book 表的 ID 字段为 BID](#)

TRS_DetailPages：文档细览分页

语法

```
<TRS_DetailPages>  
    <a href = '<TRS_DetailPage Field="_RECURL"/><TRS_DetailPage Field="title"/></a></option>  
</TRS_DetailPages>
```

描述

展示细览插入分页符和每页标题后每页内容。可通过页面号和页面标题进行页面导航。

属性

属性	属性描述	类型	取值	说明
----	------	----	----	----

URLISABS	是否取绝对路径信息,配合子置标的 _RECURL 使用	布尔	true	取绝对路径信息
			false	取相对路径信息,默认值为 false

例子

[展示页面号导航和页面标题导航](#)

TRS_DOCCONTEXT：单篇文档选择

语法

```
<TRS_DOCCONTEXT ChnlDocID="$[文档选择]">
  <h5 style="line-height:23px;">
    <TRS_DOCUMENT FIELD="$[ 文 档 标 题 ]" AUTOLINK="false"
      UrlIsAbs='true'></TRS_DOCUMENT>
  </h5>
</TRS_DOCCONTEXT>
```

描述

单篇文档选择,使用 ChnlDocID 属性,获取到选择的文档对象。在 TRS_DOCCONTEXT 置标中可以使用 TRS_DOCUMENT 文档置标,获取到 FIELD 指定的字段内容。

(注: ChnlDocID="\$[文档选择]",其中文档选择资源变量已经提供,可以选择文档选择变量作为变量类型)

属性

属性	属性描述	类型	取值	说明
ChnlDocID	选择单篇文档	字符串	获取 ChnlDocID	根据获取的 chnlDocId 值,再去获取 document 实体对象。

例子

[显示单篇文档的标题字段](#)

TRS_DOCUMENT：文档详细信息

语法

```
<TRS_DOCUMENT FIELD="字段名" [NUM="最大长度"] [DATEFORMAT="日期格式"]
[AUTOFORMAT="自动格式化"] [AUTOFORMATTYPE="格式化方式"] [AUTOLINK="是否自动产生链接"]
[EXTRA="A 元素上扩展的 HTML 内容"] [TARGET="窗口目标"] [LINKALT="链接是否显示提示"]
[LINKALTTEXT="链接提示内容"] [AUTOCOLOR="文档标题颜色"] [CLASSNAME="置标产生内容使用的样式"]
[TRUEUSER="发稿人的真实姓名"] [TRUNCATEDFLAG="文档名称被截断后的显示内容"] [NICKCRUSER=""]
[LINKTEXT="链接表面文字"] [CODEFILTERED="是否过滤标题中的 html 代码"] [FILTEREDITORCSS="过滤掉文档发布时正文中自带的 CSS 样式"]>通用细览</TRS_DOCUMENT>
```

描述

从文档提取指定属性[FIELD]，按照指定的方式生成内容替换当前的置标内容。

属性

属性	属性描述	类型	取值	说明
FIELD	文档属性名称	字符串	文档字段名称	在数据字典中定义，默认为 DOCTITLE（文档标题） 参考《TRSWCM7.0 数据字典》
			DOCSOURCE	文档来源（5.2 置标）
			DOCFROM	文档来源（5.1 置标，现兼容）
			HOMENAME	原始栏目的名称
			TRUEUSER	发稿人的真实姓名
			NICKCRUSER	发稿人的昵称
			_RECURL	当前文档路径
			_RECFILEURL	获取文件类型文档的路径
			DOCFILESIZE	返回文件类型的文件大小
UrllsAbs	栏目路径(该属性与 FIELD = _RECURL 和 FIELE=_RECFILEURL 配合使用)	字符串	false	默认取文档相对路径
			true	取文档的全路径
NUM	设置显示的最大长度	数字	>0 的整数	默认不限制，如果指定的长度太小，小于等于附加串（参看 TRUNCATEDFLAG 属性）的长度，将不会做截断
DATEFORMAT	设置日期的显示格式	字符串	日期格式字符串	参照日期格式,默认为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss; 仅仅对于日期属性有效
AUTOFORMAT	是否按照指定方式格式化当前数据（字段	字符串	true	当 FIELD 为 DOCCONTENT 时默认为 TRUE，需要格式化

	DOCHTMLCON 是不进行格式化的)		false	当 FIELD 为其它字段时默认为 FALSE, 不需要格式化
AUTOFORMATTYPER	格式化类型。 支持多种类型累加, 以逗号分隔; 如 autoformattype='innertext,js'	字符串	HTML	按照 HTML 方式格式化代码(回车 → 空格 → 等等)
			HTMLValue	按照 HTML 元素属性的方式转义数据(&→& "→" 等等)
			JAVASCRIPT	按照 JavaScript 数据规则转义数据 ("→\" \\→\\ 等等)
			XML	按照 XML 元素属性的方式转义数据 (&→& "→" 等等)
			innerText	过滤掉一些 html 标记, 转化一些换行等标记 (->\n;<p>->\n; sp;-> ;<-><)
AUTOLINK	是否产生链接, 不允许 AUTOLINK 的字段有: DOCHTMLCON, DOCHTMLCONTENT, DOCPUBHTMLCON, DOCPUBTIME	字符串	true	产生当前文档的链接, 对于来源为来源链接。对于 DocTitle, 默认为 true, 但在细览页面 AUTOLINK 无效。
			false	不产生链接; 对于其它属性默认为 false。
TARGET	链接打开后的窗口目标	字符串	Name	目标窗口的名称
			_blank	新开一个窗口
			_parent	在父窗口打开
			_self	在当前窗口打开
			_top	在顶级窗口打开
EXTRA	链接元素上扩展的 HTML 内容	字符串	HTMLAttr	扩展的 HTML 内容
LINKALT	是否产生链接的内容提示	字符串	true	产生链接内容提示
			false	不产生
LINKALTTEXT	设置链接的内容提示文字, 不支持文档来源	字符串	Text	链接的内容提示文字, 默认为当前属性值
AUTOCOLOR	控制是否自动添加文档标题的颜色	字符串	True	只有当 FIELD 属性是 "DOCTITLE", 才有

	色		false	效。文档标题的颜色是指在文档编辑器中指定的颜色。如果在文档标题简易编辑器中指定了颜色，那么这个属性无效。
CLASSNAME	置标输入的内容将使用的样式，生成 HTML 语言的 class 属性值	字符串		置标输入的内容将使用的样式，生成 HTML 语言的 class 属性值
TRUNCATEDFLAG	栏目名称被截断后，附加在后面的字符串	字符串	Text	默认“...”，即三个半角省略号
NICKCUSER	创建者的昵称	字符串	Text	发稿人的昵称
LINKTEXT	链接表面文字	字符串	Text	指定链接的显示内容
CODEFILTERED	过滤标题中的 html 代码	字符串	True	是否过滤标题中的 html 代码，默认为 false，
			false	
EXT	文档链接的附加名	字符串	Text	获取指定附加名的文档链接，只有取文档链接（FIELD='_RECURL'）时用到 与 TRS_Pagegenerate 的 EXT 属性对应，用于获取指定的细览页面
FILTEREDITORCSS	过滤掉发布正文文档中自带的 CSS 样式	字符串	true	如果设置了值为 true 的话，则在发布时，过滤掉正文中 WCM 带的 CSS 代码。
			false	
PDFURLONLY	启用文库模式后获取 pdf 地址	字符串	true	值为 true 时只获取 pdf 文件地址
			false	
CLEANATRSTR4TAGS	英文逗号隔开的标记序列，仅对 DOCHTMLCON 值有效	字符串	Text	cleanattrs4tags 为英文逗号隔开的标记序列，如果指定了某些标记序列（如：p,div），那么 DOCHTMLCON 的正文中该标记的属性都将被过滤。

INCLUDE TAGS	英文逗号隔开的标记序列，仅对 DOHTMLCON 值有效	字符串	Text	includeTags 为英文逗号隔开的标记序列，如果指定了某些标记序列（如：p,div），那么 DOHTMLCON 正文中仅会保留该标记和内容，其他标记被忽略，但会保留它内部的文本内容。
EXCLUDE TAGS	英文逗号隔开的标记序列，仅对 DOHTMLCON 值有效	字符串	Text	excludeTags 为英文逗号隔开的标记序列，如果指定了某些标记序列（如：script,embed），那么 DOHTMLCON 的正文中该标记的都将过滤，其中的内容文本也将被忽略。
Separator	关键词分隔符，只有当 field 为 dockeywords 时生效，作用为将默认的分号替换为指定的符号	字符串		默认值为空

例子

[显示标题字段的内容，不设定长度](#)

[显示标题字段的内容，并设定长度为 50](#)

[显示日期字段的内容，并且格式化日期](#)

[显示摘要内容，并且格式化摘要信息](#)

[显示文档来源](#)

[给文档标题添加 title 类的样式](#)

[获取当前文档的发布页面的文件附加名为 ext 的链接地址](#)

[去除掉文档发布时正文自带的 CSS 代码](#)

小技巧：如果文章被引用到了某一个栏目下，想取出这篇文章的所在栏目名称可以用
 <TRS_Document Field="HOMENAME" /> 取出来

TRS_DOCUMENTLOGO：获取指定文档 LOGO 信息

语法

```
<TRS_DOCUMENTLOGO [ID="文档 ID"] [INDEX="获取第几个 LOGO"] [NAMEONLY="仅仅生成文件名"] [SHOWPIC="是否显示图片"] [SHOWMODE="图片信息显示方式"]>
```

描述

获取指定文档(ID)指定序号(index)的 LOGO 信息。

其中参数 SHOWPIC 和 NAMEONLY 都为 true 的时候，只显示文件名。

对于是否显示文件名，文件路径，图片，建议采用新的属性 SHOWMODE，SHOWPIC 和 NAMEONLY 逐渐废弃。

属性

属性	属性描述	类型	取值	说明
ID	指定文档	数字	文档 ID	文档 ID 默认为当前文档
INDEX	设置获取第几个 LOGO	数字	>0 的整数	默认为 1
SHOWPIC	是否显示图片	字符串	true	显示 logo 图片 (当 NAMEONLY 也为 true 的时候，无效)
			false	默认为 false，不显示 logo 图片
NAMEONLY	仅仅显示文件名	字符串	false	默认为 false
			true	显示文件名
SHOWMODE	图片信息显示方式	字符串	FILEPARSE	文件路径
			FILENAME	文件名
			SHOWPIC	图片

例子

获取当前文档的第一个 Logo 的地址

```
<TRS_DOCUMENTLOGO INDEX=1/>
```

获取文档 ID 为 38 的第一个 Logo 的文件名

```
<TRS_DOCUMENTLOGO ID=38 INDEX=1/>
```

TRS_DOCUMENTS：文档列表

语法

```
<TRS_DOCUMENTS [[ID="栏目名称"] [CHILDINDEX="子栏目的序号"] [CHANNELTYPE="栏目类型"] [NUM="记录条数"] [STARTPOS="开始位置"] [PAGESIZE="分页参数"] [WHERE="额外的检索条件"] [ORDER="额外的排序条件"] [AUTOMORE="是否自动显示更多内容"] [BEGINMORE="放在更多内容前面的 HTML"] [ENDMORE="放在更多内容后面的 HTML"] [MORETEXT="更多内容的 HTML"] [MOREEXTRA="A 元素上的额外 HTML"] [MORETARGET="_blank"] [TARGET="窗口目标"] [TRUNCATEDFLAG="文档名称被截断后的显示内容"] [SELECT="额外的查询字段"] [ENABLELIMIT="是否启用时间限制"]]> <column_block> </TRS_DOCUMENTS>
```

描述

显示文档列表，顺序与栏目“文档列表”页面相同。显示的内容由相应的细览置标 `<TRS_DOCUMENT>` 来定义。

属性

属性	属性描述	类型	取值	说明
ID	表示当前的文档集合从哪个栏目获取	字符串	栏目名称	当前站点存在的栏目名称
			PARENT	当前栏目的父栏目
			OWNER	当前栏目
			channelId:>0 的整数	指定栏目 id 的栏目
CHILDINDEX	设置从指定栏目（ID）的哪个子栏目获取文档	数字	-1	表示为当前栏目
			≥0 的整数	表示为第几个子栏目
CHANNELTYPE	栏目类型	数字	0	普通栏目
			1	图片新闻，获取指定栏目的图片新闻的文档
			2	头条新闻，获取指定栏目的头条新闻的文档
STARTPOS	设置从哪个位置读取记录	数字	≥0 的整数	默认为 0,表示从栏目的第一篇文档开始获取
NUM	设置显示的最大记录条数	数字	>0 的整数	默认为系统设定的最大数目
PAGESIZE	使用分页显示，每一页显示的记录数目	数字	>0 的整数	默认表示不进行分页显示
WHERE	额外的检索条件，对指定栏目的记录进行再检索	字符串	SQL 检索表达式	默认不检索，它与 ID 属性指定的栏目（没有 ID 属性则为当前栏目）成“与”的关系获取文档
ORDER	额外的排序条件，对指定栏目的记录进行再排序	字符串	SQL 排序表达式	默认不排序
AUTOMORE	设置是否产生更多	字符串	true	如果存在更多，产生更多链接
			false	即使存在更多，不产生更多链接
BEGINMORE	更多链接的 HTML 开始部分 (A 元素之前)	字符串	HTML 代码	默认不产生

ENDMORE	更多链接的 HTML 结束部分 (A 元素之后)	字符串	HTML 代码	默认不产生
MORETEXT	设置更多链接的描述文字	字符串	Text	更多的描述文字,默认为: “更多内容...”
MOREEXTRA	链接元素上扩展的 HTML 内容	字符串	HTMLAttr	扩展的 HTML 内容
MORETARGET	设置更多打开后的窗口目标	字符串	Name	目标窗口的名称
			_blank	新开一个窗口
			_parent	在父窗口打开
			_self	在当前窗口打开
			_top	在顶级窗口打开
TARGET	链接打开后的窗口目标	字符串	Name	目标窗口的名称
			_blank	新开一个窗口
			_parent	在父窗口打开
			_self	在当前窗口打开
			_top	在顶级窗口打开
TRUNCATEFLAG	栏目名称被截断后,附加在后面的字符串	字符串	Text	默认 ”...”, 即三个半角省略号
SELECT	额外的查询字段	字符串	Text	增加额外的查询字段供元素置标提取
ENABLELIMIT	是否启用时间限制	字符串	false	是否开启文档列表的时间限制, 默认不开启
			true	

例子

[通过 ID 属性获取文档](#)

[显示当前栏目前 10 条文档](#)

[显示当前栏目前 10 条文档, 同时定义更多的方式](#)

[按照一页 20 条显示当前栏目的前 500 篇文档](#)

[显示 “国际新闻” 栏目前 10 条文档](#)

[显示 “新闻中心” 第一个子栏目的前 10 条文档](#)

[显示 “新闻中心” 头条新闻](#)

[通过 where 属性增加额外检索条件获取文档](#)

[增加额外字段 OPERTIME, 显示文档标题和 OPERTIME 值](#)

TRS_ECHO: 在当前置标位置输出指定的内容

语法

<TRS_ECHO VALUE="待输出的内容或者变量声明">

<!-- 可选的描述信息，会被置标忽略-->

</TRS_ECHO>

描述

在当前置标位置输出指定的内容，虽然也可以直接设定要输出的内容，但是只有将要输出的内容声明为变量时才有意义。

属性

属性	属性描述	类型	取值	说明
VALUE	待输出的内容	字符串		直接设定的待输出内容或者变量声明

例子

[概览页面的文档列表中每一篇文档前的前缀](#)

TRS_ENUM：声明变量枚举值

语法

<TRS_ENUM VALUE="变量枚举值" [DISPLAY="枚举显示值"]>

<!-- 可选的描述信息，会被置标忽略-->

</TRS_ENUM>

描述

用以简化 **TRS_VARIABLE** 置标的变量枚举值声明。

属性

属性	属性描述	类型	取值	说明
VALUE	变量枚举值 (必填)	字符串	任意字符串	变量枚举值，在应用模板发布页面时使用
DISPLAY	枚举显示值 (可选)	字符串	任意字符串	枚举显示值，在用户修改设置变量值时使用

例子

[声明变量的示例 2](#)

TRS_ExistsData：逻辑置标，判断集合置标是否有记录

语法

```

<TRS_ExistsData>
  <Column_block>
</TRS_ExistsData>

```

描述

和集合置标结合使用，如果存在记录，那么解析一次置标中包含的内容

属性

无

例子

和 **TRS_Documents** 结合的用例，如果当前栏目没有文档，不显示栏目名称
老的写法：

```

<TRS_Channels Id="新闻中心">
  <span name="ChannelRegion"><TRS_Channel Field="CName"/>:<BR></span>
  <span>
    <TRS_Documents>
      ....
    </TRS_Documents>
  </span>
</TRS_Channels>

<script>
  // 采用脚本控制 ChannelRegion 元素的显示
  ....
</script>

```

新的写法：

```

<TRS_Channels Id="新闻中心">
  <TRS_Documents>
    <!-- 如果 Documents 有记录，那么解析以下的置标片段，不会循环产生 -->
    <TRS_ExistsData>
      <TRS_Channel Field="CName"/>:<BR>
    </TRS_ExistsData>
    ....
  </TRS_Documents>
</TRS_Channels>

```

TRS_EXISTSDATAOFCLASSINFO：判断当前分类是否有数据，如果有继续解析子内容

语法

```

<TRS_ExistsDataOfClassInfo>

```

```
<column_block>
</TRS_ExistsDataOfClassInfo>
```

描述

如果当前分类法下包含数据，那么解析 column_block 内容
column_block 可以包含的置标：

TRS_ClassDocuments、TRS_ClassInfo

用例

显示一个分类法列表，如果没有数据，那么不再显示这个分类法。

```
<TRS_ClassInfos Id="153">
  <TRS_ExistsDataOfClassInfo>
    <TRS_ClassInfo Field="CName"/>: <BR>
  </TRS_ExistsDataOfClassInfo>
</TRS_ClassInfos>
```

TRS_EPRESSNEWS：新闻文档列表

该置标只用于电子报选件发布

语法

```
<TRS_EPRESSNEWS [[ID="频道名称"] [MAINPAGE="是否为主版面"] [PUBLISHDATE="出版日期"]>
  <column_block>
</TRS_EPRESSNEWS>
```

描述

获取在指定的出版日期出版的指定版面的新闻文档列表，顺序与版面频道上的文档列表顺序相同。显示的内容由相应的细览置标<TRS_DOCUMENT>来定义。

属性

属性	属性描述	类型	取值	说明
ID	指定从那个栏目获取文档集合	字符串	频道名称	当前站点存在的频道名称
			PARENT	当前频道的父频道
			OWNER	当前频道
MAINPAGE	指定是否获取版面描述文档还是新闻集合	字符串	false	表示获取取版面新闻文档集合
			true	表示获取版面描述文档（版面图/PDF）
PUBLISHDATE	报纸的出版日期	字符串	有效的日期	以 yyyy.MM.dd 形式表示（如 2007.11.20）,默认不指定为当天的日期

TRS_INFOVIEW：输出表单采集页

语法

```
<TRS_INFOVIEW [INFOVIEWID="自定义表单 ID"] [POSTACTION="网关数据提交页面"]
[FILEACTION="文件上传路径"] [VERIFYCODE="是否启用校验码"] [VERIFYCODEURL="校验
码页面路径"] [READFILEURL="文件读取路径"] [RESETBUTTON="是否生成重置按钮"]
[SELECTFIELDS="表单字段的返回值"]>
```

<!--可选的描述信息，会被置标忽略-->

```
</TRS_INFOVIEW>
```

描述

根据模板设置的 INFOVIEWID 或者所在的栏目得到相应的表单对象，根据表单对象输出表单的默认页内容以生成采集页面。其中 POSTACTION，FILEACTION，VERIFYCODE，VERIFYCODEURL，READFILEURL 等参数在系统配置文件（config.xml）中可统一设置。

属性

属性	属性描述	类型	取值	说明
INFOVIEWID	表单 ID（可选）	字符串	数字	获取表单对象的参考值，缺省取当前栏目所配置的表单 ID
POSTACTION	网关数据提交页面（可选）	字符串		缺省取系统配置项
FILEACTION	文件上传路径（可选）	字符串		缺省取系统配置项
VERIFYCODEURL	校验码页面路径（可选）	字符串		缺省取系统配置项
READFILEURL	文件读取路径（可选）	字符串		缺省取系统配置项
VERIFYCODE	是否启用校验码（可选）	字符串	true	缺省为“false”
			false	
RESETBUTTON	是否生成重置按钮（可选）	字符串	true	缺省为“false” 如果为 true 则生成的隐藏 input 的 value 属性值为 1；若为 false，则生成的隐藏 input 的 value 属性值为 0.
			false	

TOPDOMAIN	为了解决跨域问题，需要 infogate 和发布出去的内容具有相同的主域，现在已经在代码逻辑上解决了跨域问题，这个属性可以不使用	字符串		
FORMEXTRA	增加发布出去采集页面中 form 的一些额外的属性	字符串		比如要为 form 添加一个属性或多个属性 FORMEXTRA=target="_blank"; XXX="XXX"
SELECTFIELDS	通过 infogate 提交表单成功之后，需要返回给 infogate 的表单字段的值。可以指定多个表单字段，多个字段之间使用英文逗号进行分隔	字符串		比如通过 infogate 提交表单之后，要在 infogate 处获取表单的字段 A 和字段 B 的值，那么只需要在置标中指定 SELECTFIELDS="A,B"属性，就可以在在 infogate 处获取到字段 A 和字段 B 的值了。

例子

```
<TRS_INFOVIEW/>
```

TRS_INFOVIEWDATA：输出表单字段的内容

语法

```
<TRS_INFOVIEWDATA FIELD="待输出的字段名称" [AUTOFORMAT="是否格式化"]  
[AUTOFORMATTYPE="格式化方式"] [NUM="最大长度"] [TRUNCATEDFLAG="截断标记"]/>
```

描述

从表单文档提取指定属性[FIELD]，按照指定的方式生成内容替换当前的置标内容。

属性

属性	属性描述	类型	取值	说明
FIELD	文档属性名称	字符串	表单字段	在表单字段树中提取字段名称
			文档字段	在数据字典中定义
NUM	设置显示的最大长度	数字	>0 的整数	默认不限制
TRUNCATEDFLAG	设置内容截断的标记	字符串		默认为...

DATEFORMAT	设置日期的显示格式	字符串	日期格式的字符串	默认为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss; 仅仅对于日期字段有效
AUTOFORMAT	是否按照指定方式格式化当前数据	字符串	true	需要格式化
			false	不需要格式化
AUTOFORMATTYPE	格式化类型	字符串	HTML	按照 HTML 方式格式化代码(回车 → 空格 → 等等)
			HTMLValue	按照 HTML 元素属性的方式转义数据 (&→& "→" 等等)
			JAVASCRIPT	按照 JavaScript 数据规则转义数据 ("→\" \\→\\ 等等)
			XML	按照 XML 元素属性的方式转义数据 (&→& "→" 等等)

例子

```
<TRS_INFOVIEWDATA FIELD="申请部门"/>
```

补充说明

- ✧ 非表单数据项的数据，例如文档标题、创建日期等，仍然需要使用 TRS_DOCUMENT 置标进行发布。
- ✧ 表单数据中的附件和图片，和普通文档一样，使用置标 TRS_APPENDIX 发布。

由于单视图采集页与多视图采集页提取数据的巨大差异性，很难使用同一组置标实现相应的功能，同时置标输出的结果也有比较大的区别。

在单视图 TRS_INFOVIEW 输出的页面中，只有一个页面负责采集数据，并提交单页的数据给数据中心。而在多视图 TRS_INFOVIEWS 输出的页面中，为了表达多个视图表示对同一份数据的不同部分采集数据，而需要以框架页和内嵌视图页的形式。因而模板主要负责框架页面的表现，而内嵌视图页由简单的 TRS_INFOVIEWPAGE 置标输出。这样，也增强了框架页面表现的灵活性，可以设置内嵌页和导航条等的位置和基本表现。

TRS_INFOVIEWDATAS：表单数据记录详细信息

语法

```
<TRS_INFOVIEWDATAS [[ID=" 栏 目 名 称 "] [InfoViewId=" 表 单 ID"]
[DirectFromInfoViewTable= "是否直接取表单表的内容"]] [IgnoreChannel= "是否取指定表单下所有数据"]
[NUM="记录条数"] [STARTPOS="开始位置"] [PAGESIZE="分页参数"] [WHERE="额外的检索条件"]
```

```
[Order="排序条件"] [AUTOMORE="是否自动显示更多内容"] [BEGINMORE="放在更多内容前面
```

的 HTML”] [ENDMORE=”放在更多内容后面的 HTML”] [MORETEXT=”更多内容的 HTML”]
[MOREEXTRA=”A 元素上的额外 HTML”] [MORETARGET=”_blank”]]> <column_block>
</TRS_VIEWDATAS>

注意：如果置标指定 [Order=”排序条件”] 属性需要指定 DirectFromInfoViewTable=”true” 配合使用。

附件需要需要使用 TRS_APPENDIX 置标取出。

描述

显示指定栏目的表单数据列表，顺序与栏目“记录列表”页面相同。显示的内容由相应的细览置标<TRS_INFOVIEWDATA>来定义。

column_block 可以包含的置标

TRS_InfoViewData、TRS_Document、TRS_Appendix TRS_InfoViewComplexDatas

说明：当使用 TRS_Document、TRS_RelNews 置标时，此时外层置标不能指定属性 DirectFromInfoViewTable=”true”

属性

属性	属性描述	类型	取值	说明
ID	表示当前的记录集合从 ID 所指定的栏目获取	字符串	栏目名称	当前站点存在的栏目名称
			PARENT	当前栏目的父栏目
			OWNER	当前栏目
			channelId:>0 的整数	指定栏目 id 的栏目
InfoViewID	表示当前的记录集合从 InfoViewID 所指定的表单获取(需要和 IgnoreChannel=”true” 和 DirectFromInfoViewTable=”true” 一起使用)	数字	>0 的整数	从指定的表单获取数据，一般和 ID 不同时使用
STARTPOS	设置从哪个位置读取记录	数字	≥0 的整数	默认为 0
DirectFromInfoViewTable	是否取表单数据表的内容(默认都以 crtime desc 排序)	布尔	True	取表单表中的内容
			False	取 WCMChnlDoc 表的内容，默认值为 False
IgnoreChannel	是否取表单下所有数据，而忽略当前栏目或站点(需要和 DirectFromInfoViewTable=”true” 结	布尔	True	取所有数据，忽略栏目或站点
			False	取当前栏目或站点下的数据，默认值为 False

	合使用)			
NUM	设置显示的最大记录条数	数字	>0 的整数	默认为系统设定的最大数目 (300)
PAGESIZE	使用分页显示, 每一页显示的记录数目	数字	>0 的整数	默认表示不进行分页显示
WHERE	额外的检索条件, 对指定栏目的记录进行再检索	字符串	基于当前表单的 SQL 检索表达式	默认不检索
Order	排序条件	字符串		
AUTOMORE	设置是否产生更多	字符串	true	如果存在更多, 产生更多链接
			false	即使存在更多, 不产生更多链接, 默认值为 False
BEGINMORE	更多链接的 HTML 开始部分 (A 元素之前)	字符串	HTML 代码	默认不产生
ENDMORE	更多链接的 HTML 结束部分 (A 元素之后)	字符串	HTML 代码	默认不产生
MORETEXT	设置更多链接的描述文字	字符串	Text	更多的描述文字, 默认为: “更多内容...”
MOREEXTTRA	链接元素上扩展的 HTML 内容	字符串	HTMLAttr	扩展的 HTML 内容
MORETARGET	设置更多打开后的窗口目标	字符串	Name	目标窗口的名称
			_blank	新开一个窗口
			_parent	在父窗口打开
			_self	在当前窗口打开
			_top	在顶级窗口打开

示例

[元数据置标使用示例](#)

TRS_IMAGE: 图片库选件新增置标

语法

```
<TRS_IMAGE FIELD="提取图片哪些属性" INDEX="显示第几个大小的图片" [SIZE="显示指定宽度的图片"] [EXTRA="IMG 元素额外的 HTML 属性"] [AUTOLINK="产生链接"] [ORIGINAL="获取原图"] [URLISABS="使用绝对路径"] [RETURNFILESIZE="获取图片文件大小"]>图片库图片
```

```
</TRS_IMAGE>
```

描述

显示当前图片的指定大小的图片

属性

属性	属性描述	类型	取值	说明
FIELD	显示属性	字符串	_RECURL	图片地址
			IMAGE	完整的 Image 元素
			UPLOADALL	上传所有的图片
INDEX	获取指定序号大小的图片	数字	0	表示获取第一个尺寸大小的图片，一般为75； 序号和尺寸默认对应关系为： 75, 124, 133, 240, 500, 640
			>0 的整数	指定的序号
SIZE	显示指定宽度/高度的图片	数字	75	显示指定图片库单独的图片，如果没有则显示比默认尺寸稍小的尺寸，默认的尺寸：75, 124, 133, 240, 500, 640 备注：如果设置了INDEX，SIZE将无效
			>0 的整数	指定大小
EXTRA	IMG元素上扩展的HTML内容	字符串	HTMLAttr	扩展的HTML内容
WIDTH	IMG元素的图片宽度	数字	>0的整数	默认不指定
HEIGHT	IMG元素的图片高度	数字	>0 的整数	默认不指定
UPLOAD	是否强制分发图片。如果设置FIELD属性为IMAGE，一定会分发附件，此属性无效	字符串	True	强制分发图片
			False	不分发图片。

AUTOLINK	是否产生链接	字符串	True	产生当前图片的链接
			False	不产生当前图片链接
TARGET	链接打开后的窗口目标，仅对图片附件起作用，当AUTOLINK值为TRUE时，链接目标为图片详细内容页面	字符串	_Name	目标窗口的名称
			_blank	新开一个窗口
			_parent	在父窗口打开
			_self	在当前窗口打开
			_top	在顶级窗口打开
ORIGINAL	是否获取原图	字符串	True	显示原图，此时size无效
			False	按尺寸显示图片
URLISABS	是否采用绝对路径	字符串	True	绝对地址显示路径
			False	相对机制显示路径
ORIGINAL	是否是发布原图	字符串	true/false	当值为true时,发布原图.默认值为false

例子

显示“政治”分类下的所有宽度为 240 大小的图片：

```
<TRS_DOCUMENTS ID="政治">
<TRS_IMAGE FIELD="IMAGE" SIZE="240">240宽度/高度的图片
</TRS_IMAGE><br>
    <TRS_DOCUMENT FIELD="标题">图片标题</TRS_DOCUMENT><br>
</TRS_DOCUMENTS>
```

获取图片文件大小为16.71KB的图片，返回结果为：16.71KB：

```
<TRS_IMAGE FIELD="IMAGE" index="3" RETURNFILESIZE="true">图片库图片
</TRS_IMAGE>
返回结果：16.71KB
```

TRS_IsNotLastRecord：判断是否为当前页最后一条记录

语法

<TRS_IsNotLastRecord>返回的字符串</TRS_IsNotLastRecord>

描述

如果某条记录不是当前页面中的最后一条记录，则会输出TRS_IsNotLastRecord里面的内容，否则该置标返回空。

例子

```
<TRS_DOCUMENTS ID="owner" pagesize="3" num="300">
Title: "<TRS_DOCUMENT field='doctitle' autolink='false' autocolor='false' />"
url: "<TRS_DOCUMENT field='_reurl' />"
    <TRS_IsNotLastRecord>,</TRS_IsNotLastRecord>
</TRS_DOCUMENTS>
返回结果：每条记录以 “,” 结尾，最后一条记录没有该字符。
```

TRS_ISFIRSTRECORD：判断是否为当前页第一条记录

语法

<TRS_ISFIRSTRECORD>返回的字符串</TRS_ISFIRSTRECORD >

描述

如果某条记录是当前页面中的第一条记录，则会输出TRS_ISFIRSTRECORD里面的内容，否则该置标返回空。

例子

```
<TRS_DOCUMENTS ID="owner" pagesize="3" num="300">
<TRS_ISFIRSTRECORD>—————</TRS_ISFIRSTRECORD >
```

```
Title: "<TRS_DOCUMENT field='doctitle' autolink='false' autocolor='false' />"
url: "<TRS_DOCUMENT field='_reurl' />"

</TRS_DOCUMENTS>

返回结果：在第一条记录上面添加了虚线，只要是集成中的第一条记录，就输出置标中的内容
```

另外，置标中可以指定 reverse 属性，reverse="true"表示如果不是第一条记录，输出置标中的内容。

TRS_ISLASTRECORD：判断是否为当前页最后一条记录

语法

```
<TRS_ISLASTRECORD>返回的字符串</TRS_ISLASTRECORD >
```

描述

如果某条记录是当前页面中的最后一条记录，则会输出TRS_ISLASTRECORD里面的内容，否则该置标返回空。

例子

```
<TRS_DOCUMENTS ID="owner" pagesize="3" num="300">
Title: "<TRS_DOCUMENT field='doctitle' autolink='false' autocolor='false' />"
url: "<TRS_DOCUMENT field='_reurl' />"
<TRS_ISLASTRECORD>,</TRS_ISLASTRECORD >
</TRS_DOCUMENTS>

输出结果：每条记录以 “,” 结尾，最后一条记录没有该字符。
```

另外，置标中可以指定 reverse 属性，reverse="true"表示如果不是最后一条记录，输出置标中的内容。

TRS_KEYWORDS：获取关键词集合置标

语法

```
<TRS_KeyWords ID="站点ID/栏目ID" VIEWID="视图ID/资源结构ID">
</TRS_KeyWords>
```

描述

获取指定ID或者VIEWID中所属的站点的关键词。其中如果同时指定了ID和VIEWID，则ID将被忽略。

（关键词：站点——>> 站点操作任务——>>管理关键词）

属性

属性	属性描述	类型	说明
ID	站点ID或者是栏目ID	字符串	ID="SiteId: 站点ID值(>0)" ID="ChannelId: 栏目ID值(>0)"

VIEWID	视图ID或者资源结构ID	字符串	VIEWID="视图ID值/ 资源结构ID值"
--------	--------------	-----	-------------------------

例子

获取站点ID: 3的关键词集合

```
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<TRS_KeyWords ID="SiteId:3">
  <tr>
    <td>
      <TRS_RECORD>
        <TRS_KeyWord FIELD="KNAME"></TRS_KeyWord>
      </TRS_RECORD>
    </td>
  </tr>
</TRS_KeyWords>
</table>
```

TRS_KEYWORD：获取关键词置标

语法

```
<TRS_KeyWord FIELD="存储表中字段名称"></TRS_KeyWord>
```

描述

显示指定字段名称的值。如FIELD="KNAME"显示关键词名称

属性

属性	属性描述	类型	说明
FIELD	赋值字段名称	字符串	FIELD="字段名称"

例子

显示关键词名称

```
<TRS_KeyWord FIELD="KNAME"></TRS_KeyWord>
```

TRS_MIRRORURL：从实体地址获取到当前站点下的镜像发布地址

语法

```
<TRS_MirrorURL URL="实体地址"/>
```

描述

从实体地址获取到当前站点下的镜像发布地址，支持资源库和文字库，文字库下不用指定 url，一般用于获取相关文档的镜像发布地址

属性

属性	属性描述	类型	说明
URL	实体地址	字符串	URL="实体地址"

例子

1、资源库下：

假定元数据中存储链接的字段名称为：Link

得到镜像地址如下：

```
<TRS_ViewData Field="Link">
镜像地址： [<TRS_MirrorURL URL="{@Link}"/>]
</TRS_ViewData>
```

2、文字库下：

获取相关文档的镜像文档的发布地址：（不用指定URL属性）

```
<TRS_RelNews Id="Gesou">
镜像地址： [<TRS_MirrorURL />]
</TRS_RelNews >
```

TRS_MYVIEWDATAS：当前视图数据相关的视图数据列表

语法

<TRS_MYVIEWDATAS [ViewIds="相关视图 ID 序列"] [NUM="记录条数"] [STARTPOS="开始位置"] [PAGESIZE="分页参数"] [WHERE="额外的检索条件"] [AUTOMORE="是否自动显示更多内容"] [BEGINMORE="放在更多内容前面的 HTML"] [ENDMORE="放在更多内容后面的 HTML"] [MORETEXT="更多内容的 HTML"] [MOREEXTRA="A 元素上的额外 HTML"] [MORETARGET="_blank"]><column_block> </TRS_MYVIEWDATAS>

描述

显示某个视图记录关联的其它视图记录，主要用于根据副表(其它表)记录取出多表视图中主表的记录信息。关联形式描述如下：

元数据：MA、MB、MC

视图：VA（由 MA 生成）、VAB（由 MA、MB 生成）、VAC（由 MA、MC 生成）

栏目：CA（绑定视图 VA）、CAB（绑定视图 VAB）、CAC（绑定视图 VAC）

模板：TA（栏目 CA 的模板）、TAB（栏目 CAB 的模板）、TAC（栏目 CAC 的模板）

采集数据：

栏目 CA 采集 2 条记录：(a1)，(a2)

栏目 CAB 采集 3 条记录：(b1,a1)，(b2,a2)，(b3,a2)

栏目 CAC 采集 2 条记录：(c1,a2)，(c2,a1)

如果存在以上配置，那么在栏目 CA 的细览模板 TA 中，可以使用 TRS_MyViewDatas 置标，如果当前发布记录 a2 的细览模板，则 TRS_MyViewDatas 将获取记录 b2,b3,c1，也就是取出和记录 a2 关联的所有视图的对应记录，如果此时 TRS_MyViewDatas 置标上限定视图 ids 属性（viewIds），则只取出 viewIds 视图下关联的记录，而不是所有记录。

此置标可以使用在 Document 和 ViewData 环境中，即可以使用 TRS_Document,TRS_ViewData 的地方一般就可以使用这个置标，所以这个置标可以写在 TRS_Documents,TRS_ViewDatas 中，也可以在记录的细览页面中直接使用。

column_block 可以包含的置标

TRS_ViewData、TRS_Document、TRS_RelNews、TRS_ViewAppendix

属性

属性	属性描述	类型	取值	说明
VIEWIDS	表示获取那些视图的数据与之相关	字符串	空串	获取与当前记录相关的所有视图数据
			逗号分隔的 ID 序列	获取与当前记录相关的指定视图视图数据
STARTPOS	设置从哪个位置读取记录	数字	≥0 的整数	默认为 0
NUM	设置显示的最大记录条数	数字	>0 的整数	默认为系统设定的最大数目
PAGESIZE	使用分页显示，每一页显示的记录数目	数字	>0 的整数	默认表示不进行分页显示
WHERE	额外的检索条件，对指定栏目的记录进行再检索	字符串	基于当前视图的 SQL 检索表达式	默认不检索
AUTOMORE	设置是否产生更多	字符串	true	如果存在更多，产生更多链接
			false	即使存在更多，不产生更多链接
BEGINMORE	更多链接的 HTML 开始部分 (A 元素之前)	字符串	HTML 代码	默认不产生
ENDMORE	更多链接的	字符串	HTML 代码	默认不产生

	HTML 结束部分 (A 元素之后)			
MORETEXT	设置更多链接的描述文字	字符串	Text	更多的描述文字,默认为: “更多内容...”
MOREEXTRA	链接元素上扩展的 HTML 内容	字符串	HTMLAttr	扩展的 HTML 内容
MORETARGET	设置更多打开后的窗口目标	字符串	Name	目标窗口的名称
			_blank	新开一个窗口
			_parent	在父窗口打开
			_self	在当前窗口打开
			_top	在顶级窗口打开

示例

[元数据置标使用示例](#)

TRS_MAPAREA：新闻文档对应于版面图的热区信息

该置标只用于电子报选件发布

语法

```
<TRS_EPRESSNEWS MAINPAGE="true">
<div style="display:none">
  <TRS_MAPAREA [[WIDTH="版面图的宽度"] [HEIGHT="版面图的高度"]
    [ISURLABS="细览链接是否使用绝对链接"] [AREASHAPE="热区的形状"]
    [TRUNCATETITLE="标题需要截断的字符数"]
    [TRUNCATEDFLAG ="截断替换标记"]]
  /></div>
</TRS_EPRESSNEWS>
```

描述

置标用于获取指定版面图的热区信息。只能嵌套于<TRS_EPRESSNEWS MAINPAGE="true">置标中使用，否则可能取得的信息是错误的。解释结果是一个 HTML 中的 Area 元素集合。生成的html 代码大概如下所示：

```
<Area coords='热区坐标' shape='poly' href='热区链接' title='标题'>
<Area coords='热区坐标' shape='poly' href='热区链接' title='标题'>
<Area coords='热区坐标' shape='poly' href='热区链接' title='标题'>
<Area coords='热区坐标' shape='poly' href='热区链接' title='标题'>
```

属性

属性	属性描述	类型	取值	说明
----	------	----	----	----

WIDTH	版面图的宽度	整型	大于 0 的整数	版面图的高，应该与对应的 usemap 图片元素指定的宽度值相同，如果没有指定，则使用生成的版面图宽度
HEIGHT	版面图的高度	整型	大于 0 的整数	版面图的高，应该与对应的 usemap 图片元素指定的高度值相同，如果没有指定，则使用生成的版面图高度
ISURLABS	是否使用绝对路径	字符串	false	表示 Area 区域的细览链接是否使用绝对路径。默认使用相对路径
			true	
AREASHAPE	热区的形状	字符串	circ	同 html.area 的 shape 属性的取值，默认为 poly(多边形)
			circle	
			poly	
			polygon	
			rect	
			rectangle	
TRUNCATETITLE	标题截断后的字符个数	整型	大于零的整数值	标题是否需要截断，截断后的长度，若指定的值小于等于零，则不截断
TRUNCATEDFLAG	标题截断后的替换内容	字符串	有效的字符串	标题截断后，标示标题被截断的标记，默认值为三个点(...)

TRS_NEWICON：显示最新新闻标志

语法

<TRS_NEWICON [FIELD="时间字段"] [TIME="时间差值"]>

<!-- HTML 代码，最新新闻标志 -->

</TRS_NEWICON>

描述

取当前对象指定的字段的时间值和发布时的时间相比较，如果其差值在指定的时间差值之内，则输出其下的最新新闻标志，否则不输出任何东西。

一些特殊的情况下。

- 1. 如果指定的时间字段不存在，则不输出任何内容。
- 2. 如果当前对象的指定属性时间发生在当前时间之后，则认为系统错误，也不输出任何内容。

属性

属性	属性描述	类型	取值	说明
----	------	----	----	----

FIELD	时间字段(可选)	字符串	时间类型字段的名称	时间类型字段的名称, 缺省值: CRTIME
TIME	时间差值(可选)	字符串	数字[单位]	直接精确的设定一个时间差, 其中时间单位可以是(mhdw), 分别代表分钟、小时、天、周, 缺省的时间单位是分钟。
			day	当日新闻显示为最新
			week	当周新闻显示为最新
			month	当月新闻显示为最新

例子

[为当天的新闻添加最新新闻标志](#)

TRS_NotExistsData: 逻辑置标, 判断集合置标是否没有记录

语法

```
<TRS_NotExistsData>  
  <Column_block>  
</TRS_NotExistsData>
```

描述

和集合置标结合使用, 如果不存在记录, 那么解析一次置标中包含的内容

属性

无

例子

和 TRS_ExistsData 相似

TRS_PREDOCUMENTS/TRS_NEXTDOCUMENTS: 文档上下篇

语法

```
<TRS_PREDOCUMENTS [NUM="最大长度"] [STARTPOS="开始位置"] [SELECT="字段名"]  
[WHERE="额外检索条件"]>上一篇</TRS_PREDOCUMENTS>  
  
<TRS_NEXTDOCUMENTS [NUM="最大长度"] [STARTPOS="开始位置"] [SELECT="字段名"]  
[WHERE="额外检索条件"]>上一篇</TRS_NEXTDOCUMENTS>
```

描述

根据当前文档对象, 获取上下篇的文档内容。

属性

属性	属性描述	类型	取值	说明
NUM	上下篇的数目	数字	>0 的整数	默认为 1，显示上/下一篇； 指定时，需要将篇数改为 <TRS_RowNo/>表示
STARTPOS	设置从哪个位置读取记录	数字	≥0 的整数	默认为 0,表示从栏目的第一篇文档开始获取
SELECT	选择的字段	字符串	文档字段名称	在数据字典中定义,默认为文档对象的所有字段
			DOCSOURCE	文档来源（5.2 置标）
			DOCFROM	文档来源（5.1 置标，现兼容）
			HOMENAME	原始栏目的名称
			TRUEUSER	发稿人的真实姓名
			多个字段	多个字段中间以英文逗号“,”分隔
WHERE	额外检索条件	字符串	SQL 语句的 where 检索条件下文中	默认在 WCMChnlDoc 上，如：DOCFORM in(1,2)

例子

[显示文档上下篇](#)

[显示当前文档的上下三篇](#)

TRS_PAGEGENERATE：触发产生多个概览或者细览

语法

<TRS_PAGEGENERATE TEMPNAME="模板名称" [EXT="自定义模板名称"] [OnlyPublish ="是否仅仅产生细览，不返回链接地址，概览不受此属性的限制，不返回任何内容"] [AUTOUPDATE ="是否需要重新发布"]/>

描述

该置标在解析时，当前模板是就根据传入的模板名称产生另一个页面，在概览中指定另外一个概览，在细览中指定另外一个细览。当触发细览时，若 OnlyPublish 为 false，则会在页面中产生细览页面的链接地址。

该置标也支持按照每一天产生概览页面索引页，主要由属性 **filenamedateformat** 决定是否启用这种模式。

属性

属性	属性描述	类型	取值	说明
TEMPNAME	模板名称	字符串		可用细览模板的名称
OnlyPublish	是否仅仅产生细览页面	字符串	false	默认为 false, 只生成细览页面, 不返回细览文件的链接
			true	
AUTOUPDATE	是否重新发布细览	字符串	false	每次解析该置标时是否重新发布该细览
			true	
EXT	发布的细览页面的附加名	字符串	Text	默认为“ext” 如果指定为 templateid, 则附加名模板 ID; 如果指定为其他的值, 则附加名为指定值
ONLYTEMPLATENAME	在触发概览时使用, 由于概览生成的页面名称可能会根据系统配置生成带模板 id 的格式, 设置此属性可以不受此配置项的限制, 表示仅仅按照模板名称来生成文件名, 触发细览情况下, 此属性无效。	字符串	false	触发概览模板时, 是否仅仅根据模板名称来命名生成的文件。
			true	
filenamedateformat	是否按天产生概览页面索引; 同时确定每天生成的文件名称格式	字符串	无	只在概览模板中有效, 如果没有指定该属性, 默认将不进入该模式; 可以指定为 yyyyMMdd, 那么发布后生成的文件名中将含有诸如该格式的日期数字, 如: 20120830, 也可以指定其他常用的日期格式, 如: yyyy_MM_dd 等

fromdate	指定从哪天开始生成概览索引页面	字符串	todate 指定的日期前一天	需要配合 filenamedateformat 起使用使用才有效
todate	指定从生成到那一天的概览索引页面	字符串	默认为当天	需要配合 filenamedateformat 起使用使用才有效

例子

1、使用模板名称为 detail 的细览，生成细览文件，并返回细览文件的链接

```
<TRS_PAGEGENERATE TEMPNAME="detail" OnlyPublish ="false" AUTOUPDATE="true"/>
```

发布效果：

```
./t20090526_264_15.html
```

2、使用模板名称为 HD 的细览模板，为当前栏目前两篇文档产生细览页面，细览页面的附加名为 hd

```
<trs_documents id="owner" num="2" automore="false">  
    <TRS_PAGEGENERATE TempName='HD' ext='hd'/><BR>  
</trs_documents>
```

发布效果：

```
./201106/t20110603_957_hd.htm  
./201106/t20110601_956_hd.htm
```

3、在概览模板“站点辅助模板”中触发另外一个概览模板“客户端系统配置”的发布，置标撰写方式如下：

```
<TRS_PAGEGENERATE TEMPNAME="客户端系统配置"  
ONLYTEMPLATENAME="true"/>
```

按照模板“客户端系统配置”，生成一个页面。

4、在概览模板“栏目辅助模板”中触发另外一个概览模板“普通文档列表”的发布，仅生成当天数据的文件，如：生成的文件名为：documents.20120830.xml。

✓ 栏目辅助模板示意如下：

```
...
```

```

<TRS_PAGEGENERATE TEMPNAME="普通文档列表"
ONLYTEMPLATENAME="true" filenamedateformat="yyyyMMdd" />
...

```

其中“普通文档列表”模板中的集合置标里面，可以使用\$[fromdate]及\$[todate]变量，在模板发布时，将替换成每一天的具体时间，如：**WCMChnlDoc.CrTime>='2012-08-30' and WCMChnlDoc.CrTime<'2012-08-31'**

✓ 普通文档列表模板示意如下：

```

...
<TRS_DOCUMENTS id="OWNER" pagesize="20" num="100" startpos="0"
automore="FALSE" where="WCMChnlDoc.CrTime>='$[fromdate]' and
WCMChnlDoc.CrTime<'$[todate]'">
...
</TRS_DOCUMENTS>

```

5、在概览模板“栏目辅助模板”中触发另外一个概览模板“普通文档列表”的发布，生成从**2012-05-01 到 2012-08-01**的数据，每天生成一个文件，如：生成的文件名为：documents.20120501.xml、documents.20120502.xml...、documents.20120801.xml。

✓ 栏目辅助模板示意如下：

```

...
<TRS_PAGEGENERATE TEMPNAME="普通文档列表"
ONLYTEMPLATENAME="true" filenamedateformat="yyyyMMdd"
fromdate="2012-05-01" todate="2012-08-01"/>
...

```

其中“普通文档列表”模板中的集合置标里面，可以使用\$[fromdate]及\$[todate]变量，在模板发布时，将替换成每一天的具体时间，如：**WCMChnlDoc.CrTime>='2012-08-30' and WCMChnlDoc.CrTime<'2012-08-31'**

✓ 普通文档列表模板示意如下：

```

...
<TRS_DOCUMENTS id="OWNER" pagesize="20" num="100" startpos="0"
automore="FALSE" where="WCMChnlDoc.CrTime>='$[fromdate]' and
WCMChnlDoc.CrTime<'$[todate]'">
...
</TRS_DOCUMENTS>
...

```

6、在概览模板“栏目辅助模板”中触发另外一个概览模板“普通文档列表”的发布，生成从**2012-05-01 到当天**，每天生成一个文件，如：生成的文件名为：documents.20120501.xml、documents.20120502.xml...、documents.今天的日期数字.xml。

✓ 栏目辅助模板示意如下：

```

...

```

```
<TRS_PAGEGENERATE TEMPNAME="普通文档列表"
ONLYTEMPLATENAME="true" filenamedateformat="yyyyMMdd"
fromdate="2012-05-01" />
...

```

其中“普通文档列表”模板中的**集合置标**里面，可以使用\$[fromdate]及\$[todate]变量，在模板发布时，将替换成每一天的具体时间，如：**WCMChnlDoc.CrTime>='2012-08-30' and WCMChnlDoc.CrTime<'2012-08-31'**

✓ 普通文档列表模板示意如下：

```
...
<TRS_DOCUMENTS id="OWNER" pagesize="20" num="100" startpos="0"
automore="FALSE" where="WCMChnlDoc.CrTime>='$[fromdate]' and
WCMChnlDoc.CrTime<'$[todate]'">
...
</TRS_DOCUMENTS>
...

```

TRS_PAGENAV：分页导航置标

语法

```
<TRS_PAGENAV [[PAGESIZE=" 每页显示的条目数" ] [ITEMCOUNT=" 条目总数" ]
[PAGENAME=" 页面文件名" ] [PAGENAMESUFFIX=" 页面文件后缀" ]
[TARGET=" 分页链接打开目标" ]]
/>

```

描述

置标产生上一页/下一页的分页导航链接。生成的是一段 div 元素中的代码。如：

```
<div div id='trspagenav' style='display:none'>
.....
</div>

```

属性

属性	属性描述	类型	取值	说明
PAGESIZE	每页显示的条目数	整型	大于零的整数	若小于零则不分页，应与获取集合时 PageSize 相同
ITEMCOUNT	条目总数	整型	大于零的整数	条目总数
PAGENAME	页面文件名	字符串	有效的文件名	英文字符组成，默认为 index

PAGENAMESUFFIX	页面文件后缀	字符串	有效的文件名后缀	英文字符组成 默认为 htm
TARGET	分页链接打开目标	字符串	与 html.A 元素的 target 取值一致	默认为_self
NOSCRIPT	是否生成使用 script 的分页链接	字符串	true	值为 true 时生成链接, 不需要额外的 js 处理分页
			false	
AIDPREFIX	分页链接中 a 元素的 id 前缀, 主要是为了页面指定样式方便.	字符串	有效的 html 元素的 ID 取值	默认为 pagenav_
PLACEHOLDER	以占位方式生成分页链接	字符串	true	值为 true 时, 后面的属性才会起作用, 生成无 js 的分页链接
			false	
SHOWPRENEXT	是否显示上一页, 下一页	字符串	true	当值为 true 是显示上一页/下一页的链接, 默认值为 true
			false	
PREDESC	上一页描述	字符串	有效的描述字符	默认为上一页, 主要可能是多语言环境显示时指定
NEXTDESC	下一页描述	字符串	有效的描述字符	默认为下一页, 主要可能是多语言环境显示时指定
SHOWHEADTAIL	是否显示首页, 尾页	字符串	true	默认不显示, 当值为 true 时显示首页/尾页链接
			false	
HEADDESC	首页描述	字符串	有效的描述字符	默认为首页, 主要可能是多语言环境显示时指定
TAILDESC	尾页描述	字符串	有效的描述字符	默认为尾页, 主要可能是多语言环境显示时指定
SHOWNAVGRP	是否显示组分页	字符串	true	是否显示分组链接, 实现多页跳转。默认值为 true。
			false	

NAVPAGES	分页链接分组数目	整型	每组的分页数目	多少页为一组，默认为 5
EXTRA	链接上的额外属性	字符串	链接 A 元素的有效 html 属性	方便指定元素上的更多属性
CURREXTRA	当前页的额外属性	字符串	链接 A 元素的有效 html 属性	方便指定元素上的更多属性
SHOWWHENONEPAGE	页码只有 1 页时是否显示页码， 注意： 只有 PLACEHOLDER=true 时才有效。	字符串	true false	默认值为 true，值为 true 时，显示只有 1 页的页码，值为 false 时，页码只有 1 页时不显示页码

PLACEHOLDER 优先于 NOSCRIPT 参数起作用，即如果指定了 PLACEHOLDER 为 true，忽略 NOSCRIPT 参数。

例子

[文档列表分页，每页显示 5 篇（使用 noscript=true）](#)

[文档列表分页，每页显示 5 篇\(使用 placeholder=true\)](#)

[文档分页](#)

TRS_PHOTO：获取文档中的图片附件

语法

```
<TRS_PHOTO [[FIELD="显示属性"] [INDEX="表示图片附件中的第几幅"] [WIDTH="图片宽度"] [HEIGHT="图片高度"] [EXTRA=" IMG 元素额外的 HTML 属性"] [TARGET="窗口目标"] [LINKTEXT="链接文本"] [UrllsAbs="是否显示绝对路径"]]  
>
```

描述

置标用于获取文档图片附件中的某一幅。

说明

如果要对图片进行压缩，用户需要指定 WIDTH,HEIGHT。图片宽度和高度的解析原则为：

如果不指定 WIDTH 和 HEIGHT，或者指定的 WIDTH 和 HEIGHT 都<=0,则取原图的尺寸。

如果其中之一为>0 的整数，另一个<=0 或者不指定，则按照有效的值按原图比例等比缩放。

如果两者都指定且都>0，则按照宽度优先级高的原则，取指定的宽度按原图比例等比缩放。

传入的图片如果非 jpg 格式，先进行了一次格式转换，转换为 jpg 格式再压缩。

图片压缩采用的是 JPEG 编码格式，按照置标对图片尺寸的解析规则，依照解析后的高度和宽度来对图片进行压缩。Java 二维绘图采用直接颜色模型 `TYPE_INT_RGB`。如果按照原尺寸压缩，以一幅 JPG 格式图片为例，原图大小为 33.3KB,压缩后为 32.1KB，画面画质和图片大小无明显差异。

EXTRA 为 IMG 的扩展字段，书写方法不变。

属性

属性	属性描述	类型	取值	说明
FIELD	显示属性	String		默认不指定，则获取图片
			_RECURL	获取图片的路径
INDEX	取附件中的第几幅图片	数字	0	默认取图片附件的第一幅
			>0 的整数	
WIDTH	定义图片宽度	数字	0	默认原图宽度
			>0 的整数	定义图片宽度
HEIGHT	定义图片高度	数字	0	默认原图高度
			>0 的整数	定义图片高度
EXTRA	设置解析后的 IMG 标签里的扩展字段	字符串	长度>=0 的字符串	默认为空
TARGET	链接打开后的窗口目标	字符串	Name	目标窗口的名称
			_blank	新开一个窗口
			_parent	在父窗口打开
			_self	在当前窗口打开
			_top	在顶级窗口打开
LINKTEXT	链接文本	字符串	Text	没有链接文本则<a>不能显示。
UrlIsAbs	是否取绝对路径信息，和	布尔	true	取绝对路径信息

	_RECURL 配合使用		false	取相对路径信息，默认值为 false
--	--------------	--	-------	--------------------

例子

获取文档中的图片附件的第二幅，并按照指定宽度为 100 缩放。代码如下：

```
<TRS_PHOTO index='2' width='100'/>
```

TRS_PRENEXT：同一个版面中的上下篇新闻导航

该置标只用于电子报选件

语法

```
<TRS_PRENEXT [[FIELD="表示版面的字段名"]  
  [ISURLABS="细览链接是否使用绝对链接"]]  
>
```

描述

置标用于获取指定版面图的热区信息。只能用于细览中。解释结果是一段 html 代码，需要配合 js（见电子报的示例模板）才可以使用。如：

```
<div id="_trsprenext" style="display:none">  
  <span>link</span>  
  <span>link</span>  
  <span id="_current">link</span>  
  <span>link</span>  
</div>
```

属性

属性	属性描述	类型	取值	说明
ISURLABS	是否使用绝对路径	字符串	false	表示生成的链接是否使用绝对路径。默认使用相对路径
			true	
FIELD	版次字段名	字符串	字段名	WCMDOCUMENT 表中表示版次的字段，默认为 PAGENUM 与建立对应关系时的字段一致

TRS_RECORD：分组显示置标

语法

```
<TRS_RECORD [NUM="记录数"] [SUPPLEMENT="当不够 NUM 的条数的时候填充的内容"]><column_block></TRS_RECORD>
```

描述

获取指定记录数的数据并结合 column_block 中定义的内容显示
不能独立使用；必须结合概览置标才能使用

属性

属性	属性描述	类型	取值	说明
NUM	设置显示的最大记录条数	数字	>0	默认为 1
SUPPLEMENT	当不够 NUM 的条数的时候填充的内容	字符串	文本	

例子

[多行显示文档，一行显示三篇文档](#)

```
<TRS_Record Num=4 SUPPLEMENT="<TD width='25%>&nbsp;</TD>">
    <TD width="25%">
        .....(包含置标的内容那个)
    </TD>
</TRS_Record>
```

TRS_REGION：导读置标

语法

```
<TRS_REGION name="" INDEX="">....</TRS_REGION>
```

描述

显示指定名称的导读设置的文档列表的显示布局及样式，需要和逻辑置标 TRS_CELL 配合使用，请参考例子。

属性

属性	属性描述	类型	取值	说明
ID	指定的栏目 (不再使用)	字符串	栏 目 名 称	当前站点存在的栏目名称
			PARENT	当前栏目的父栏目
			OWNER	当前栏目
CHILDINDEX	设置指定栏目的子栏目（不再使用）	数字	-1	表示为当前栏目
			≥0 的整数	表示为第几个子栏目

INDEX	设置获取当前需要发布的站点或者栏目下的第几个region（建议不再使用）	字符串	>=0 的整数	通常情况下都是取 0，其他数字是为以后扩展备用的（建议不使用该属性，导读的触发发布不支持该属性）
Name	设置系统中导读的名称，新版本的导读使用仅只用这个属性比较好。	字符串		导读置标的属性设置中只是用 name 属性就可以，系统中保证了 name 的唯一性，因此导读根据名称可以使用在系统的任何概览模板中。并且触发发布仅支持导读置标中使用名称。

对 TRS_CurPage 置标进行改进：

- 1.支持 HideCurrChnl 属性，表示隐藏当前栏目，如：HideCurrChnl="1"；
- 2.支持 CurrChnlNoLink 属性，表示当前栏目不产生链接，如：CurrChnlNoLink="1"；
- 3.支持 CurrChnlCls 属性，表示当前栏目链接将产生的样式，如：CurrChnlCls="myCls",表示产生的 a 元素上带上样式 class="myCls"；

例子

[获取当前栏目的导读的样式的文档列表](#)

TRS_RELNEWS：相关新闻

语法

<TRS_RELNEWS [[STARTPOS=" 开始 位置 "]] [NUM=" 记录 条 数 "][MODE="USERDEF|KEYWORDS|ALL"]][CHILDTYPE=" 栏目 类型 "][MULTISITE=" 是否 跨 站 点 "][CHNLID="指定栏目"]][TARGET="窗口目标"]><column_block></TRS_RELNEWS>

描述

检索设置的关键词及手工设置的相关文档并显示相关的已发文档内容。利用 MODE 属性，可以获得三种不同的相关新闻集合，发布时，如果 MODE 没有设置，则系统默认取值为 USERDEF，表示只检索手工设置的相关文档并显示，只能应用到细览模板。

使用场景

ID 属性仅适用于安装了元数据选件的情况。

属性

属性	属性描述	类型	取值	说明
ID	取元数据记录相关文档	字符串	相关文档字段名	此属性仅在元数据记录取相关文档字段时才起作用。

NUM	设置显示的最大记录条数	数字	≥0 的整数	默认为系统设定的最大数目
STARTPOS	设置从哪个位置读取记录	数字	≥0 的整数	默认为 0
MODE	相关新闻提取的方式	字符串	USERDEF	只提取用户手工设置的相关文档
			KEYWORDS	表示从站点所有文档中提取包含当前文档设置的关键词的所有文档
			ALL	表示提取 USERDEF 和 KEYWORDS 两种方式可以获得的所有相关新闻，并且剔除编号相同的文档
MULTISITE	是否跨站点查询	字符串	true	跨站点查询
			false	默认为 false
CHNLID	指定栏目内的相关文档	字符串	self	在文档所在栏目的相关文档
			栏目 ID	在指定的栏目的相关文档
CHNLIDS	获取多个栏目内的相关文档，如果指定了该属性，则 CHNLID 属性无效。如果与 SITEIDS 一起使用，则获取符合任一条件的相关文档。可以与 CONTAINCHILDREN 一起使用。	字符串	self	获取当前文档所在栏目下的相关文档
			栏目 ID	获取指定栏目的相关文档，如果有多个栏目 ID，则用英文逗号隔开
SITEIDS	获取多个站点内的相关文档；如果与 CHNLIDS 一起使用，获取符合任一条件的相关文档。	字符串	self	获取当前文档所在站点下的相关文档
			站点 ID	获取指定站点的相关文档，如果有多个站点 ID，则用英文逗号隔开
CONTAINCHILDREN	用于判断是否获取指定栏目	字符串	true	获取指定栏目的子栏目相关文档

	的子栏目下的 相关文档；必 须与 CHNLID 或 CHNLIDS 属性一起使用		false	默认为 false
PARENTC HANNELID	获取指定栏目 下的所有子栏 目内的相关文 档；不包括指 定栏目，包括 子栏目的子栏 目；若指定栏 目没有子栏 目，则获取不 到；可以跟属 性 chnlid 同 时使用，是一 种并的关系	字符串	self	获取本文档所在栏 目的子栏目下的 相关文档
			栏目 ID	获取指定栏目的子 栏目下的相关文 档
TARGET	链接打开后的 窗口目标	字符串	Name	目标窗口的名称
			_blank	新开一个窗口
			_parent	在父窗口打开
			_self	在当前窗口打开
			_top	在顶级窗口打开
TIMEFIEL D	用来筛选的时 间字段	字符串	DOCRELTIM E	撰写时间
			CRTIME	创建时间
TIMECON DITION	比较条件、结 合 TIMEFIELD 使用	字符串	>	撰写时间 or 创建时 间在当前文档之后
			<	撰写时间 or 创建时 间在当前文档之前

例子

轻松 3 步找到合适产品

现在开始

筛选您感兴趣的产品

使用筛选器，简单几步，快速找到最适合的产品。

清除选项

产品类别

☐ 洗干一体机 ☐ 洗衣机

创新科技

☐ S-D芯变频 ☐ V6蒸汽熨

☐ 衣干即停 ☐ 洗净即停

按热门度由高到低 显示9个/页 共62个搜索结果 1 / 7

热卖

V6蒸汽熨洗干一体机
XQG80-HB1286 以旧换新

- V6蒸汽熨 抚平褶皱 还原弹力
- 零磁芯变频 低噪静生活
- 洗净即停 又快又干净

☐ 加入比较

热卖

超薄变频滚筒洗衣机
XQG50-B12866

- 零磁芯变频 低噪静生活
- 超薄不移位 一件也能甩
- 弹力筋内筒 焕发衣物纤维活力

☐ 加入比较

热卖

V6蒸汽熨洗干一体机
XQG70-HB1486

- V6蒸汽熨 抚平褶皱 还原弹力
- 零磁芯变频 低噪静生活
- 智能感知 衣干即停

☐ 加入比较

关键置标撰写本例子仅适用于安装了元数据选件的情况：

```
<TRS_ViewDatas PageSize="9">
<TRS_ViewData Field="TName">产品名称</TRS_ViewData>
<BR/>
<UL>
<!-- <TRS_ViewData Field="Outline">确保 Outline 字段被载入</TRS_ViewData> -->
<TRS_RelNews ID="Outline">
<LI>
    <TRS_ViewData Field="GName">标题</TRS_ViewData>
</LI>
</TRS_RelNews>
</UL>
</TRS_ViewDatas>
```

- [人工相关，必须手动指定](#)
- [自动相关，按照关键词自动进行检索](#)
- [获取所有相关文档](#)
- [获取元数据记录的相关文档的标题](#)

TRS_REPLACE: 替换内容

语法

```
<TRS_REPLACE VALUE="替换名称">替换内容</TRS_REPLACE>
```

描述

根据名称显示在栏目中定义替换内容的内容。独立使用，可以应用到概览模板和细览模板。

属性

属性	属性描述	类型	取值	说明
VALUE	替换名称	字符串	文本	必填项

例子

如果在栏目 A 和 B 中都定义了替换内容 DEMO, 并分别给他们赋值 `<a href=http://www.trs.com.cn>www.TRS.com.cn</a>` 和 `<a href=http://wcm.trs.com.cn>wcm.trs.com.cn</a>`。同时在他们使用的共同模板 C 中使用 `<TRS_REPLACE VALUE="DEMO">替换内容</ TRS_REPLACE>`。发布后，在栏目 A 页面的 TRS_REPLACE 置标放置的地方用 `<a href=http://www.trs.com.cn>www.TRS.com.cn</a>` 替换，在栏目 B 页面的 TRS_REPLACE 置标放置的地方用 `<a href=http://wcm.trs.com.cn>wcm.trs.com.cn</a>` 替换。

[在模板中替换已定义内容](#)

TRS_ROLLDOCUMENTS：滚动新闻列表

语法

<TRS_ROLLDOCUMENTS SITEID=站点 ID SITENAME=" 站点名称" FROMCHANNELIDS=" 栏目 ID 序列" [[TIMERANGE=" 滚动几天前的新闻" | QUERYDAY=" 滚动指定天的新闻"] AUTOTRIGGER=" 指定栏目数据更新后，当前模板所关联栏目是否自动触发发布"]] [[NUM=" 记录条数"] [STARTPOS=" 开始位置"] [PAGESIZE=" 分页参数"] [WHERE=" 额外的检索条件"] [ORDER=" 额外的排序条件"] [INCLUDEPARENT= " 是否包括父栏目 "] > <column_block>
</TRS_ROLLDOCUMENTS>

描述

按照指定顺序显示指定栏目（**FromChannelIds**）的已发文档，顺序可以在置标中指定。显示的内容由相应的细览置标<TRS_DOCUMENT>来定义,使用<TRS_CHANNEL>则可以取出当前文档（**ChnlDoc**）所在栏目的相关属性。

属性

属性	属性描述	类型	取值	说明
SITEID	通过指定站点的 ID 的最新若干文档。	数字	≥1 的整数	取该站点下的最新文档
SITENAME	通过指定的站点名称的最新若干文档。	字符串	站点名称	注意区分站点显示名称，该属性表示取某一站点下的最新文档
PARENTCHANNELID	取指定某一个频道的 ID 下子栏目最新文档， 如果设置了 SITEID 或者 SITENAME 属性，则该属性将失效	字符串	PARENT	取父栏目下所有子栏目最新文档，与 CHILDLEVEL 配合使用控制级数
			OWNER	当前栏目最新文档
			栏目 ID	取指定栏目 ID 下子栏目的最新文档
			栏目名称	指定相应的频道名称下子栏目最新文档
INCLUDEPARENT	与 PARENTCHANNELID 结合使用， 是否包括父栏目下的最新文档	字符串	true	包括父栏目
			false	默认为 false，不包括父栏目
CHILDLEVEL	子栏目级数	数字	0	指定获取几级子频道的文档，从数值 0 开始计数，默认为只取一级，与 PARENTCHANNELID
			≥0 整数	

				D 配合使用
CHNLTYPE	子栏目的类型	字符串	以逗号分隔的数值串	与栏目的类型对应。默认值是 0，只取普通栏目。所有类型指定为-1。其它的类型使用具体的栏目类型常量（普通栏目 0，自定义表单栏目 13）
Modal	文档的类型	字符串	1	实体文档
			2	引用文档
			3	镜像文档
			1,2...	多个类型以逗号分隔
FROMCHANNELIDS	栏目 ID 序列	字符串		以逗号分隔的 ID 字符串（如果已经设置了 SITEID、SITENAME 或者 PARENTCHANNELID 属性，该属性将失效）
TIMERANGE	滚动几天前的新闻，这个置标属性取的文档必须要是已发状态的	数字	≥1 的整数	默认为 1（以系统当前时间为基准，每 24 小时为一天，不是自然天数，如果指定了有效的 QUERYDAY 属性则忽略该参数）
QUERYDAY	滚动指定天的新闻	数字	≥0 的整数	默认为-1(0 为当天)
AUTOTRIGGER	指定栏目数据更新后，当前模板所关联栏目是否自动触发概览页面的更新发布	字符串	true	如果指定栏目（该置标所取数据所在栏目）发布后，模板关联栏目同步触发概览页面的发布
			false	默认值； 如果指定栏目发布后，模板关联栏目不同步触发概览页面发布
STARTPOS	设置从哪个位置读取记录	数字	≥0 的整数	默认为 0
NUM	设置显示的最大记录条数	数字	>0 的整数	默认为 20 条
PAGESIZE	使用分页显	数字	>0 的整数	默认表示不进行分页

	示, 每一页显示的记录数目			显示
WHERE	额外的检索条件, 对指定栏目的记录进行再检索	字符串	SQL 检索表达式	默认不检索
ORDER	额外的排序条件, 对指定栏目的记录进行再排序	字符串	SQL 排序表达式	默认不排序 (保留, 尚未实现)

例子

[将 ID 为 84,85,104 的栏目一天前的新闻作为滚动新闻显示在页面中](#)
[表示获取 ID 为 12 的栏目下 3 级之内所有子栏目的文档。](#)

TRS_ROWNO：获取当前记录的序号

语法

<TRS_ROWNO>获取当前记录的序号</TRS_ROWNO>

描述

获取当前可发布文档记录的序号，该置标没有任何属性。

例子

获取当前栏目下的所有可发布文档的序号

<TRS_DOCUMENTS><TRS_ROWNO>文档序号</TRS_ROWNO></TRS_DOCUMENTS>

TRS_SSI：使用 ssi 嵌套指定模板生成的页面

语法

<TRS_SSI ID="栏目名称" TEMPLATENAME="概览模板名" TARGET=" 作为 include 页面容器元素的 ID" JQUERY="是否使用 jquery 来 load 页面"/>

描述

将指定模板生成的页面嵌套到当前模板中, 可使用两种方式:

1. 利用应用服务器 ssi 功能，需要配置应用服务器。
2. 使用使用 jquery 来 load 页面。

属性

属性	属性描述	类型	取值	说明
ID	表示当前的文档集合从哪个栏目获取	字符串	栏目名称	必填项

TEMPLATENAME	ID 栏目下的概览模板名	字符串	默认值为栏目或站点的首页模板	可选项 必须为概览模板； 模板名称不合要求将会自动使用首页模板代替
TARGET	作为 include 页面容器元素的 ID	字符串	默认值为空	如果指定 include 生成的页面将会在指定的容器中； 指定的元素应该在 ssi 之前
JQUERY	是否使用 jquery 来 load 页面	字符串	默认值为 false	设置为 true 时，必须指定 TARGET 容器 主要是方便 web server 没有 SSI 时使用
PATHTYPE	选择路径显示的类型	字符串	默认值为 virtual	决定引入页面的路径显示类型，有两种类型：file 和 virtual。 file 后面一般用相对路径，virtual 一般用绝对路径
URLISABS	是否取绝对路径信息	布尔	true	取绝对路径信息
			false	取相对路径信息，默认值为 false

注意：

- 1、使用 TRS_SSI 置标的模板必须以.shtml 作为文件扩展名
- 2、TEMPLATENAME 的值必须为概览模板名，如果错误的设置成细缆模板名或者不存在的模板名，将会使用所选栏目或站点的首页模板
- 3、如果设置了 JQUERY 为 TRUE，必须同时设定 TARGET 才能生效，当 web server 没有 SSI 时可使用 jquery 的方式加载页面。
- 4、使用 TRS_SSI 置标的栏目预览时会实时生成最新的被嵌套的页面并嵌套到当前模板中
- 5、使用 TRS_SSI 置标的栏目发布时会先判断被嵌套页面是否存在，如果不存在就发布 TRS_SSI 置标所指定的栏目，发布方式：仅发布此栏目的首页；如果存在就不发布 TRS_SSI 置标所指定的栏目。

例子

```

<TRS_SSI ID="栏目名称" />
<TRS_SSI ID="栏目名称" TEMPLATENAME="概览模板名"/>
<TRS_SSI ID="栏目名称" TEMPLATENAME="概览模板名" TARGET="容器元素 ID" />
<TRS_SSI ID="栏目名称" TEMPLATENAME="概览模板名" TARGET="容器元素 ID"
JQUERY="TRUE"/>
<TRS_SSI ID="栏目名称" PATHTYPE="file"/>
<TRS_SSI ID="栏目名称" PATHTYPE="virtual"/>

```

TRS_TEMPLATE：嵌套模板

语法

```
<TRS_TEMPLATE TEMPNAME="嵌套模板名称" [IDENTITY="嵌套模板标识"]>注释信息
</TRS_TEMPLATE>
```

描述

指定当前的位置使用嵌套模板的内容

属性

属性	属性描述	类型	取值	说明
TEMPNAME	嵌套模板的名称	字符串	>0	默认为1
IDENTITY	嵌套模板的标识	字符串	文本	可选

注意：

如果模板多次嵌套实用了同一个模板，虽然置标解析机制允许平行地嵌套多个完全一样的模板，但是当需要区别出这些“TRS_TEMPLATE”置标时，那么在这个模板中需要给予它们不同的IDENTITY值。例如下面的写法：

```
...
<TRS_TEMPLATE tempname="测试嵌套模板变量" identity="测试嵌套模板变量1"></TRS_TEMPLATE>
<TRS_TEMPLATE tempname="测试嵌套模板变量" identity="测试嵌套模板变量2"></TRS_TEMPLATE>
<TRS_TEMPLATE tempname="测试嵌套模板变量" identity="测试嵌套模板变量3"></TRS_TEMPLATE>
...
```

如果模板“测试嵌套模板变量”中定义了一些模板变量（参见本手册中关于变量声明的描述），那么这样的写法，让我们可以为每个“TRS_TEMPLATE”置标分别赋予不同的变量值。

例子

[使用页面头部嵌套模板](#)

TRS_URLCONTENT：获取远程 url 的内容

语法

```
<TRS_URLCONTENT URL="一个合法的 URL 地址" [TAG="提取返回页面中指定标记的内容"]/>
```

描述

在 WCM 发布时，根据置标指定的 URL 地址去获取第三方返回的内容，并最终显示在 WCM 发布的页面中。

属性

属性	属性描述	类型	取值	说明
----	------	----	----	----

URL	远程 URL 地址， 可以带上 URL 参数	字符串	一个合法的 URL 地址	如： http://127.0.0.1:8081/wcm/console/stat/doccount_site_byuser_new.jsp?StartDate=2012-12-25&EndDate=2012-12-26&SiteId=\${siteid}&PageMaxCount=10&StatType=2&docStatus=0 url 中的 \${siteid}， \${channelid} 将根据 实际的站点或栏目 id 进行替换
TAG	一个 HTML 标记 的名称（可选）	字符串	文本	如果没有指定该属性，那么将使用 URL 地址返回的完整内容；如果指定了 tag 属性（如：body），那么将提取指定 (<body>...</body>) 标记里面的内容。 默认使用返回的完整内容。

TRS_VARIABLE：变量声明

语法

<TRS_VARIABLE NAME="变量名称" [TYPE="变量类型"] [SPLIT="枚举值和枚举显示值的分割字符"] [DEFAULT="变量缺省值"] [CANCUSTOM="该变量是否允许用户直接输入值"] [ENUMERATE="变量的枚举值 1"] [ENUMERATE="变量的枚举值 2"] ...>

<!-- 可能的嵌入式枚举值声明 -->

</TRS_VARIABLE>

描述

在使用模板变量之前，声明变量，如果需要同时声明变量的枚举值，在后面的模板中使用变量时，如果同名变量已经预先声明，则可以简化解析工作，直接使用已有的解析结果。

关于置标属性 **CANCUSTOM**，如果没有声明变量枚举值，则 **CANCUSTOM** 的缺省值是“true”，即用户可以直接输入；如果声明了有效的变量枚举值，则其缺省值为“false”，即用户不能直接输入，只能从已经声明的枚举值中选择。

注意：模板变量只能在置标中使用。

属性

属性	属性描述	类型	取值	说明
NAME	变量名称（必须）	字符串	任意名称	任意的变量名称
TYPE	变量类型（可选）	字符串	BOOLEAN (或缩写形式 B)	逻辑类型变量，变量的值可以是 1 或者 0，显示名称为“是”和“否”或者“true”和“false”
			INTEGER(或缩写形式 I)	整数类型变量，变量的值只可以是整数
			STRING(或 缩写形式 S)	字符串类型变量，变量的值可以是字符串
			NUMBER(或缩写形式 N)	数值类型变量，变量的值只可以是整数或者小数
			MULTI	文本类型变量，变量的值可以是字符串
SPLIT	分隔字符，可以多次设置（可选）	字符串	长度为 1 的字符串	用于分割枚举值和枚举显示值，默认为“”。如果需要该属性，需要将该属性放到 ENUMERATE 之前
DEFAULT	变量缺省值（可选）	字符串	任意字符串	变量缺省值和显示值
ENUMERATE	枚举值和枚举显示值，可以多个（可选）	字符串		变量枚举值和显示值
CANCUSTOM	该变量是否允许用户直接输入值（可选），另为此变量只有在有枚举值的情况下才起作用，其他情况都是可以修改的，不受此变量的约束。	字符串	true	用户可以直接输入
			false	用户不能输入，只能从已经声明的枚举值中选择。

例子

[声明变量的示例 1](#)

[输出模板变量的值](#)

TRS_View: 视图的详细信息

语法

<TRS_View FIELD="字段名" [NUM="最大长度"] [DATEFORMAT="日期格式"] [AUTOFORMAT="自动格式化"] [AUTOFORMATTYPE="格式化方式"]>当前视图的指定字段数据</TRS_View>

描述

提取当前视图的指定属性，这个置标主要用在视图的应用模板上，一般不用在静态模板上。

属性

属性	属性描述	类型	取值	说明
FIELD	视图的属性名称	字符串	字段名称	参考《TRSWCM7.0 数据字典》
			_RECURL	当前路径
URLISABS	是否取绝对路径信息，和 _RECURL 配合使用	布尔	true	取绝对路径信息
			false	取相对路径信息，默认值为 false
NUM	设置显示的最大长度	数字	>0 的整数	默认不限制
DATEFORMAT	设置日期的显示格式	字符串	日期格式字符串	参照日期格式, 默认为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss; 仅仅对于日期属性有效
AUTOFORMAT	是否按照指定方式格式化当前数据	字符串	true	需要格式化
			false	不需要格式化
AUTOFORMATTYPE	格式化类型	字符串	HTML	按照 HTML 方式格式化代码(回车 → 空格 → 等等)
			HTMLValue	按照 HTML 元素属性的方式转义数据 (&→& "→" 等等)
			JAVASCRIPT	按照 JavaScript 数据规则转义数据 ("→\" \→\\ 等等)
			XML	按照 XML 元素属性的方式转义数据 (&→& "→" 等等)
ISHTMLCONTENT	是否处理图文混排内容	布尔	true	默认为 false
TARGET	链接打开后的窗口目标	字符串	Name	目标窗口的名称
			_blank	新开一个窗口

			_parent	在父窗口打开
			_self	在当前窗口打开
			_top	在顶级窗口打开
EXTRA	链接元素上扩展的 HTML 内容	字符串	HTMLAttr	扩展的 HTML 内容
LINKTEXT	链接文本	字符串	Text	没有链接文本则<a>不能显示。
LINKALT	是否产生链接的内容提示	布尔	true	产生链接内容提示
			false	不产生
LINKALTTEXT	设置链接的内容提示文字	字符串	Text	链接的内容提示文字,默认为当前属性值

TRS_VIEWAPPENDIX: 相关附件置标

用法和 TRS_Appendix 用法相同，只是这个置标用于取出元数据记录的附件，具体使用请参考 TRS_Appendix

TRS_VIEWDATA: 记录详细信息

语法

```
<TRS_VIEWDATA FIELD="字段名" [DATEFORMAT="日期格式"] [AUTOFORMAT="自动格式化"]
[AUTOFORMATTYPE="格式化方式"] [AUTOLINK="是否自动产生链接"] [EXTRA="A 元素上扩展的 HTML 内容"]
[TARGET="窗口目标"] [LINKALT="链接是否显示提示"] [LINKALTTEXT="链接提示内容"] [num="显示的最大字数"]
[TRUNCATEDFLAG="文档名称被截断后的显示内容"]>column_block</TRS_VIEWDATA>
```

描述

从当前视图记录提取指定属性[FIELD]，按照指定的方式生成内容替换当前的置标内容，和 TRS_Document 功能很相似，只是从不同表获取信息

column_block 可以包含的置标

TRS_Condition、TRS_ViewDatas

属性

属性	属性描述	类型	取值	说明
FIELD	视图数据属性名称	字符串	字段名称	和视图字段一一对应，具体参考《TRSWCM7.0 数据字典》
CLASSFIELD	分类法属性名称	字符串	分类法字段名称	默认为CNAME
FULLPATH	是否显示全路径	布尔	true	默认值为false
			false	
DISPLAYP	是否显示父分类	布尔	true	默认值为false

ARENTNAME			false	
URLISABS	是否取绝对路径信息，和 FIELD=_RECSURL 配合使用	布尔	true	取绝对路径信息
			false	取相对路径信息，默认值为 false
ISLABEL	是否取字段的描述信息，如：select 类型的字段，是取 label 还是取 value	布尔	true	取描述信息，默认值为 true
			false	取实际的字段值
DATEFORMAT	设置日期的显示格式	字符串	日期格式字符串	参照日期格式，默认为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss；仅仅对于日期属性有效
AUTOFORMAT	是否按照指定方式格式化当前数据	字符串	true	需要格式化，默认值为 true
			false	不需要格式化
AUTOFORMATTYPE	格式化类型	字符串	HTML	按照 HTML 方式格式化代码(回车 → 空格 → 等等)
			HTMLValue	按照 HTML 元素属性的方式转义数据 (&→& "→" 等等)
			JAVASCRIPT	按照 JavaScript 数据规则转义数据 ("→\" \→\\ 等等)
			XML	按照 XML 元素属性的方式转义数据 (&→& "→" 等等)
			InnerText	过滤掉一些 html 标记，转化一些换行等标记 (->\n;<p>->\n; sp;-> ;<-><)
			blankline	去除空行
AUTOLINK	是否产生链接，不允许 AUTOLINK 的字段有：DOCHTMLCON, DOCHTMLCONTENT, DOCPUBHTMLCON, DOCPUBTIME	字符串	true	产生当前记录的链接，对于来源为来源链接。对于 DocTitle，默认为 true，但在细览页面 AUTOLINK 无效。
			false	不产生链接；对于其它属性默认为 false。
TARGET	链接打开后的窗口目标	字符串	Name	目标窗口的名称
			_blank	新开一个窗口
			_parent	在父窗口打开
			_self	在当前窗口打开
			_top	在顶级窗口打开
EXTRA	链接元素上扩展的 HTML 内容	字符串	HTMLAttr	扩展的 HTML 内容
NUM	设置显示的最大	数字	>0 的整数	默认不限制，如果指定的

	长度			长度太小, 小于等于附加串 (参 看 TRUNCATEDFLAG 属性) 的长度, 将不会做截断
TRUNCATEDFLAG	栏目名称被截断后, 附加在后面的字符串	字符串	Text	默认 "...", 即三个半角省略号
LINKTEXT	链接文本	字符串	Text	没有链接文本则 <a> 不能显示。
LINKALT	是否产生链接的内容提示	字符串	true	产生链接内容提示
			false	不产生
LINKALTTEXT	设置链接的内容提示文字	字符串	Text	链接的内容提示文字, 默认为当前属性值
cleanattrs4tags	英文逗号隔开的标记序列, 仅对 DOHTMLCON 值有效	字符串	Text	cleanattrs4tags 为英文逗号隔开的标记序列, 如果指定了某些标记序列 (如 : p,div), 那么 DOHTMLCON 的正文中该标记的属性都将被过滤。
includeTags	英文逗号隔开的标记序列, 仅对 DOHTMLCON 值有效	字符串	Text	includeTags 为英文逗号隔开的标记序列, 如果指定了某些标记序列 (如 : p,div), 那么 DOHTMLCON 正文中仅会保留该标记和内容, 其他标记被忽略, 但会保留它内部的文本内容。
excludeTags	英文逗号隔开的标记序列, 仅对 DOHTMLCON 值有效	字符串	Text	excludeTags 为英文逗号隔开的标记序列, 如果指定了某些标记序列 (如 : script,embed), 那么 DOHTMLCON 的正文中该标记的都将被过滤, 其中的内容文本也将被忽略。
InWidth	自适应缩放宽度	数字	>0 的整数	默认不限制, 图片根据设置的缩放宽度进行缩放。
ImgRate	质量压缩比	数字	0-100 的整数	数值越大图片越清晰, 文件大小也逐渐增大。
ImgToJPG	是否转化为 jpg 格式	布尔	true	png 和 bmp 格式的图片转化为 jpg 格式。
			false	默认值, 不进行转化。

示例

因为和 TRS_Document 功能一样, 标准用法不再举例; 主要阐述一些特殊用法: 比如元数据某一个字段存储了另外一个表数据的 ID, 如何获取到相关联的信息, 假定字段名为 DeptId, 另外一个表的视图 ID 为 9, 主要利用 TRS_ViewData 可以支持嵌套以及置标变量的特性而解决:

```
<TRS_ViewData Field="DeptId">
    <TRS_ViewDatas MetaDataIds="$ {@DeptId} " ViewId="9 ">
        .....
    </TRS_ViewDatas>
</TRS_ViewData>
```

TRS_VIEWDATAS：记录详细信息

语法

<TRS_VIEWDATAS [[ID="栏目名称"] [ViewId="视图 ID"] [CHILDINDEX="子栏目的序号"] [DirectFromMetaTable= "是否直接取元数据表的内容" [MetaDataIds="数据的多个 ID"] [IgnoreChannel= "是否取视图下所有数据"] [NUM="记录条数"] [STARTPOS="开始位置"] [PAGESIZE="分页参数"] [WHERE="额外的检索条件"] [Order="排序条件"] [AUTOMORE="是否自动显示更多内容"] [BEGINMORE="放在更多内容前面的 HTML"] [ENDMORE="放在更多内容后面的 HTML"] [MORETEXT="更多内容的 HTML"] [MOREEXTRA="A 元素上的额外 HTML"] [MORETARGET="_blank"]]]> <column_block> </TRS_VIEWDATAS>

注意：如果置标指定 [Order="排序条件"] 属性需要指定 DirectFromMetaTable="true" 配合使用。

附件需要需要使用 TRS_VIEWAPPENDIX 置标取出。

描述

显示指定栏目的视图数据列表，顺序与栏目“记录列表”页面相同。显示的内容由相应的细览置标<TRS_VIEWDATA>来定义。

column_block 可以包含的置标

TRS_ViewData、TRS_Document、TRS_RelNews、TRS_ViewAppendix TRS_MyViewDatas

说明：当使用 TRS_Document、TRS_RelNews 置标时，此时外层置标不能指定属性 DirectFromMetaTable="true"

属性

属性	属性描述	类型	取值	说明
ID	表示当前的记录集合从 ID 所指定的栏目获取	字符串	栏目名称	当前站点存在的栏目名称
			PARENT	当前栏目的父栏目
			OWNER	当前栏目
			channelId:>0 的整数	指定栏目 id 的栏目

ViewID	表示当前的记录集合从 ViewID 所指定的视图获取 (需 要 和 IgnoreChannel="true" 和 DirectFromMetaTable="true" 一起使用)	数字	>0 的整数	从指定的视图获取数据, 一般和 ID 不同时使用
CHILDINDEX	设置从指定栏目 (ID) 的哪个子栏目获取记录	数字	-1	表示为当前栏目
			≥0 的整数	表示为第几个子栏目
MetaDataIds	直接通过指定 ID 获取数据,	字符串	多个 ID 以英文逗号分隔	
STARTPOS	设置从哪个位置读取记录	数字	≥0 的整数	默认为 0
DirectFromMetaTable	是否取元数据表的内容(默认都以 docid desc 排序)	布尔	True	取元数据表中的内容
			False	取 WCMChnlDoc 表的内容, 默认值为 False
IgnoreChannel	是否取视图下所有数据, 而忽略当前栏目或站点(需要 和 DirectFromMetaTable="true" 结合使用)	布尔	True	取所有数据, 忽略栏目或站点
			False	取当前栏目或站点下的数据, 默认值为 False
triggerChannelIds	触发发布的栏目 Ids	字符串	逗号隔开的栏目 id 序列	可选, 默认值为指定 channelId, 如果都没有设置, 则不会触发发布, 否则如果 triggerChannelIds 或 channelId 对象的栏目发布, 将触发该模板所在对象的发布, 可以用在跨栏目、站点、库时使用
NUM	设置显示的最大记录条数	数字	>0 的整数	默认为系统设定的最大数目
PAGESIZE	使用分页显示, 每一页显示的记录数目	数字	>0 的整数	默认表示不进行分页显示
WHERE	额外的检索条件, 对指定栏目的记录进行再检索	字符串	基于当前视图的 SQL 检索表达式	默认不检索

Order	排序条件	字符串		
AUTOMORE	设置是否产生更多	字符串	true	如果存在更多，产生更多链接
			false	即使存在更多，不产生更多链接，默认值为 False
BEGINMORE	更多链接的 HTML 开始部分 (A 元素之前)	字符串	HTML 代码	默认不产生
ENDMORE	更多链接的 HTML 结束部分 (A 元素之后)	字符串	HTML 代码	默认不产生
MORETEXT	设置更多链接的描述文字	字符串	Text	更多的描述文字,默认为: “更多内容...”
MOREEXTRA	链接元素上扩展的 HTML 内容	字符串	HTMLAttr	扩展的 HTML 内容
MORETARGET	设置更多打开后的窗口目标	字符串	Name	目标窗口的名称
			_blank	新开一个窗口
			_parent	在父窗口打开
			_self	在当前窗口打开
			_top	在顶级窗口打开
SELECTALL	概览中获取视图所有字段的数据，由于性能问题请慎用	字符串	true	数据集的每条记录获取所有字段的数据
				缺省或者属性值为非 true 时,不影响原来的取数据规则。

示例

[元数据置标使用示例](#)

TRS_VIEWDATAAPPENDIX：记录附件字段的详细信息

语法

```
<TRS_VIEWDATAAPPENDIX FIELD="Desc" [URLISABS="true"]>
```

```
<column_block> </ TRS_VIEWDATAAPPENDIX>
```

描述

显示记录中指定附件字段的信息，可以是返回附件的原文件名，也可以返回附件的路径，支持相对路径和绝对路径。

属性

属性	属性描述	类型	取值	说明
Field	附件字段属性名称	字符串	空值	如果为空，则默认获取附件的路径信息。
			Desc	取附件的原始文件名
UrllsAbs	附件路径，与FIELD结合使用	字符串	false	默认取附件相对路径
			true	取附件的全路径

TRS_VIEWDATAAPPENDIXS：记录附件字段的详细信息

语法

<TRS_VIEWDATAAPPENDIXS FIELD=”字段名”>

<column_block> </ TRS_VIEWDATAAPPENDIXS >

描述

显示当前记录的附件字段信息，显示的内容由相应的细览置标<TRS_VIEWDATAAPPENDIX>来定义。

说明：使用上下文与 TRS_ViewData 类似，可以在 TRS_ViewDatas 中使用。

column_block 可以包含的置标

TRS_ViewDataAppendix

属性

属性	属性描述	类型	取值	说明
FIELD	获取附件字段信息	字符串	附件字段名称	结合 TRS_VIEWDATAAPPENDIX 置标使用

TRS_VIEWFIELD：指定视图字段的详细信息

语法

<TRS_ViewField FIELD=”属性名” [NUM=”最大长度”] [DATEFORMAT=”日期格式”][AUTOFORMAT=”自动格式化”] [AUTOFORMATTYPE=”格式化方式”]>当前视图字段的指定属性</ TRS_ViewField>

描述

提取当前视图字段的指定属性，这个置标主要用在视图的应用模板上，一般不用在静态模板上。

属性

属性	属性描述	类型	取值	说明
----	------	----	----	----

FIELD	视图字段的属性名称	字符串	属性名称	参考《TRSWCM7.0 数据字典》
			_RECURL	当前路径
FILTERFORJS	是否过滤出现在 js 中的字符	布尔	true	过滤
			false	不过滤（默认）
FILTERFORHTML	过滤出现在 html 中的字符	布尔	true	过滤
			false	不过滤（默认）
FILTERFORJAVA	过滤出现在 java 代码中的字符	布尔	true	过滤
			false	不过滤（默认）
URLISABS	是否取绝对路径信息，和 _RECURL 配合使用	布尔	true	取绝对路径信息
			false	取相对路径信息，默认值为 false
NUM	设置显示的最大长度	数字	>0 的整数	默认不限制
DATEFORMAT	设置日期的显示格式	字符串	日期格式字符串	参照日期格式，默认为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss；仅仅对于日期属性有效
AUTOFORMAT	是否按照指定方式格式化当前数据	字符串	true	需要格式化
			false	不需要格式化
AUTOFORMATTYPE	格式化类型	字符串	HTML	按照 HTML 方式格式化代码（回车 → 空格 → 等等）
			HTMLValue	按照 HTML 元素属性的方式转义数据（&→& "→" 等等）
			JAVASCRIPT	按照 JavaScript 数据规则转义数据（"→\" \→\\ 等等）
			XML	按照 XML 元素属性的方式转义数据（&→& "→" 等等）
FILTERFORHTML	是否显示为 html 内容	布尔	true	可选
			false	
Id	指定取哪个视图字段的属性	字符串	字段名	可选，取指定视图字段的属性

TRS_VIEWFIELDS：当前视图下的字段列表

语法

```
<TRS_ViewFields [NUM="记录条数"] [STARTPOS="开始位置"]> <column_block> </TRS_ViewFields>
```

描述

显示当前视图下的字段列表，字段的内容由相应的细览置标 **TRS_ViewField** 来定义。

column_block 可以包含的置标

TRS_ViewField、**TRS_Condition**

属性

属性	属性描述	类型	取值	说明
INOUTLINE	是否概览	布尔	true	默认为 false
			false	
INDETAIL	是否细览	布尔	true	默认为 false
			false	
SEARCHFIELD	是否搜索字段	布尔	true	默认为 false
			false	
ONLYOTHERTABLEFIELDS	是否是副表字段	布尔	true	默认为 false
			false	
VIEWID	视图 id	数字	>0 的整数	
STARTPOS	设置从哪个位置读取记录	数字	≥0 的整数	默认为 0
NUM	设置显示的最大记录条数	数字	>0 的整数	默认为系统设定的最大数目
PAGESIZE	使用分页显示，每一页显示的记录数目	数字	>0 的整数	默认表示不进行分页显示
include	指定取出哪些字段	字符串	字段名称	字段名称，以逗号分隔
exclude	指定需要排除的字段	字符串	字段名称	字段名称，以逗号分隔

TRS_WEBSITE：获取指定站点信息

语法

```
<TRS_WEBSITE [[ID="父栏目名"] FIELD="字段名" [NUM="最大长度"] [DATEFORMAT="日期格式"] [AUTOFORMAT="自动格式化"] [AUTOFORMATTYPE="格式化方式"] [AUTOLINK="是否自动产生链接"] [EXTRA="A 元素上扩展的 HTML 内容"] [TARGET="窗口目标"] [LINKALT="链接是否显示提示"] [LINKALTTEXT="链接提示内容"] [TRUNCATEDFLAG="栏目名称被截断后显示内容"]> <column_block> </TRS_WEBSITE>
```

描述

显示指定站点(*ID*)指定字段(*Field*)的信息。

属性

属性	属性描述	类型	取值	说明
ID	指定的站点	字符串	站点 id	站点 ID
FIELD	站点属性名称	字符串	站点字段名称	参考《TRSWCM7.0 数据字典》
			_RECUR_L	当前站点路径
UrllsAbs	站点路径（该属性与 FIELD = _RECUR_L 配合使用）	字符串	false	默认取站点相对路径
			true	取站点的全路径
NUM	设置显示的最大长度	数字	>0 的整数	默认不限制，必须大于“TRUNCATEDFLAG”字符串的长度，否则不会截断。
DATEFORMAT	设置日期的显示格式	字符串	日期格式字符串	参照时间格式，默认为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss；仅仅对于日期属性有效
AUTOFORMAT	是否按照指定方式格式化当前数据	字符串	true	需要格式化
			false	不需要格式化
AUTOFORMATTYPE	格式化类型	字符串	HTML	按照 HTML 方式格式化代码（回车 → ，空格 → 等等）
			HTMLValue	按照 HTML 元素属性的方式转义数据（&→&，“→" 等等）
			JAVASCRIPT	按照 JavaScript 数据规则转义数据（"→\" 等等）
			XML	按照 XML 元素属性的方式转义数据（&→&，“→" 等等）
AUTOLINK	是否产生链接，应用于 SITEDESC，SITENAME	字符串	true	
			false	缺省值是false。
TARGET	链接打开后的窗口目标	字符串	Name	目标窗口的名称
			_blank	新开一个窗口

			_parent	在父窗口打开
			_self	在当前窗口打开
			_top	在顶级窗口打开
EXTRA	链接元素上扩展的 HTML 内容	字符串	HTMLAttr	扩展的 HTML 内容
LINKALT	是否产生链接的内容提示	字符串	true	产生链接内容提示
			false	不产生
LINKALTEXT	设置链接的内容提示文字	字符串	Text	链接的内容提示文字, 默认为当前属性值
TRUNCATEDFLAG	站点名称被截断后, 附加在后面的字符串	字符串	Text	默认"...", 即三个半角省略号
TODAY	获取当天已发文档数目	字符串	true	当值为true时获取当前站点当天已发文档数目【目前只用作概览, 细缆不支持。】
			False	

例子

[显示指定站点的描述, 并且产生链接](#)
[获取指定站点的绝对地址](#)

TRS_WEBSITES: 站点列表

语法

```
<TRS_WEBSITES [SITETYPE="站点类型"] [WHERE="额外的过滤条件"] [ORDER="排序方式"]  
[STARTPOS="起始位置"] [NUM="数目"] [PAGESIZE="分页大小"]> <column_block>  
</TRS_WEBSITES>
```

描述

显示指定站点类型下的所有站点链接。需要系统能够自动产生一个站点列表的时候, 使用此项。目的在于使系统自动产生一个带有链接的站点列表, 并放置在置标所在的页面中。

属性

属性	属性描述	类型	取值	说明
SITETYPE	表示获取哪种类型的站点集合	数字	0	获取文字库下的站点
			1	获取图片库下的站点
			2	获取视频库下的站点
			4	获取资源库下的站点

				如果没有添加 SITETYPE 属性,则默认获取所有的站点
WHERE	在获取站点集合时,添加的额外过滤条件	字符串	SQL 检索表达式	默认不过滤
ORDER	在获取站点集合时,添加的额外排序条件	字符串	SQL 排序表达式	默认按 SiteOrder 字段的降序排序
STARTPOS	设置从哪个位置读取站点	数字	≥0 的整数	默认为系统设定的最大数目
NUM	设置显示的最大子站点数	数字	>0 的整数	设置显示的最大子站点数
PAGESIZE	使用分页显示,每一页显示的站点数目	数字	>0 的整数	默认表示不进行分页显示

例子

[显示文字库下的站点列表（从第 2 个站点开始）](#)

[显示文字库下名字包含‘演示’的站点](#)

TRS_WMLCONTENT: WML 内容发布

语法

```
<TRS_WMLCONTENT [PAGENUM=" 分页 字 数 "] [NAVBYNUM=" 以 数 字 方 式 分 页 "]
[MANUALSEP="手工分页的分隔标记"] [TARGET="链接打开方式"] [AIDPREFIX="链接 id 前缀"]
[SHOWPRENEXT="显示上一页,下一页"] [SHOWHEADTAIL="显示首页,尾页"] [NAVPAGES="分
页链接分组数目"] [NAVBEGIN="链接开始容器"] [NAVEND=" 链接容器结束"] [AUTOFORMAT="
是否格式化文本"] [AUTOFORMATTYPE="文本格式化的类型"]> <column_block>
</TRS_WMLCONTENT>
```

描述

以适合 WML 的方式发布文档内容。

属性

属性	属性描述	类型	取值	说明
PAGENUM	分页字数	数值	大于等于 0 的整数	自动分页的字符数,如果没有指定则尝试查找指定的分页符进行分页
NAVBYNUM	是否生成数字导航的方式	字符串		如果值为 true, 则生成数字导航, 否则为上一页, 下一页的导航默认为不生成数字导航

MANUAL SEP	指定的分页符	字符串	标识分页 的特殊字 符串	默认值为--sep--
TARGET	链接的打开方 式	字符串	_blank,_self	默 认 值 为 _self 。 当 navbynum 值为 true 时有 效
AIDPREFI X	链接元素的 ID 前缀	字符串	有效的 ID 字符	当 navbynum 做为 true 时 有效
SHOWPR ENEXT	是否显示上一 页，下一页	字符串		当值为 true 时，生成。当 navbynum 做为 true 时有 效
SHOWHE ADTAIL	是否显示首页， 尾页	字符串		当值为 true 时，生成。当 navbynum 做为 true 时有 效
NAVPAGE S	导航页的分组 单位	数值		当 navbynum 做为 true 时 有效
NAVBEGI N	在链接元素前 的内容	字符串		当 navbynum 做为 true 时 有效
NAVEND	在链接元素后 的内容			当 navbynum 做为 true 时 有效
AUTOFO RMAT	是否自动格式 化文本	字符串		
AUTOFO RMATTYP E	自动格式化的 类型			

TRS_WMLIMAGES: WML 内容图片发布

语法

```
<TRS_WMLIMAGES> <column_block> </TRS_WMLIMAGES>
```

描述

以适合 WML 的方式发布图片附件内容。需要与 TRS_WMLIMAGE 置标配合使用。

TRS_WMLIMAGE: WML 内容图片发布

语法

```
<TRS_WMLIMAGE field="图片属性">
```

```
<column_block>
```

```
</TRS_WMLIMAGES>
```

描述

以适合 WML 的方式发布图片附件内容。需要与 TRS_WMLIMAGES 置标配合使用。

属性

属性	属性描述	类型	取值	说明
FIELD	图片属性字段	字符串	APPDESC 或 APPFILE	默认为 APPDESC

TRS_XAPPENDIXS: 附件列表

语法

<TRS_XAPPENDIXS [ID="文档 ID"] [MODE="附件类型"] [ORDER="排序方式"] [STARTPOS="起始位置"] [NUM="数目"]> <column_block> </TRS_XAPPENDIXS>

描述

用于细览，显示指定文档的附件列表。

属性

属性	属性描述	类型	取值	说明
ID	表示获取那篇文档的附件	字符串	文档 id	指定文档
			OWNER	当前所在文档
ORDER	在获取附件集合时，添加的额外排序条件	字符串	SQL 排序表达式	
STARTPOS	设置从哪个位置读取附件	数字	≥0 的整数	默认为系统设定的最大数目
NUM	设置显示的最大附件数	数字	>0 的整数	设置显示的最大附件数
MODE	附件类型	字符串	PIC	图片
			FILE	文件
			LINK	链接
			ALL	所有附件

例子

[显示当前文档下的图片附件列表（从第 2 个站点开始）](#)

[显示指定文档 ID 的文档下的图片附件列表](#)

TRS_XAPPENDIX: 附件详细信息

语法

< TRS_XAPPENDIX [FIELD=" 附件属性名称"] [BEGINHTML="附件前面额外 HTML 代码"] [ENDHTML="附件后面额外 HTML 代码"] [AUTOLINK="产生链接"] [EXTRA="链接上额外

的 HTML 属性”] [MEMO=”是否产生图片说明”][BEGINMEMO=”图片说明前 HTML 代码”][ENDMEMO=”图片说明后 HTML 代码”][UPLOAD=”是否强制分发附件”][TARGET=”窗口目标”][NAMEONLY=”仅仅生成文件名”][WIDTH=”图片宽度”][HEIGHT=”图片高度”][RELATEDCOLUMN=”关联字段名”]>附件</TRS_XAPPENDIX>

描述

显示文档附件详细信息。该置标与 TRS_APPENDIX 置标的区别是，当前置标需要结合集合置标 TRS_XAPPENDIXS 使用。

属性

属性	属性描述	类型	取值	说明
FIELD	附件属性名称	字符串	字段名称	WCMAAppendix 的字段名称 参考《TRSWCM7.0 数据字典》
			_RECURL	当前文档附件路径
			#RecordCount	获取图片附件的总数
UrlIsAbs	栏目路径（该属性与 FIELD = _RECURL 配合使用）	字符串	false	默认取附件相对路径
			true	取附件的全路径
AUTOLINK	是否产生链接	字符串	true	产生当前附件的链接
			false	不产生链接
EXTRA	链接元素上扩展的 HTML 内容	字符串	HTMLAttr	扩展的 HTML 内容
BEGINHTML	附件前面额外 HTML 代码，只有当不指定 FIELD 属性和 NAMEONLY 属性为 FALSE 时有效	字符串	HTMLAttr	附件前面额外 HTML 代码
ENDHTML	附件后面额外 HTML 代码，只有当不指定 FIELD 属性和 NAMEONLY 属性为 FALSE 时有效	字符串	HTMLAttr	附件后面额外 HTML 代码
MEMO	是否产生图片说明。此属性只对图片附件有效	字符串	true	产生图片说明
			false	不产生图片说明
BEGINME	图片说明前面	字符串	HTMLAttr	图片说明前面额外

MO	额外 HTML 代码。此属性只对图片附件且 MEMO 为 true 时有效			HTML 代码
ENDMEMO	图片说明后面额外 HTML 代码。此属性只对图片附件且 MEMO 为 true 时有效	字符串	HTMLAttr	图片说明后面额外 HTML 代码
UPLOAD	是否强制分发附件。如果没有设置有效的 FIELD 属性，一定会分发附件，此属性无效	字符串	true	强制分发附件
			false	不分发附件。
TARGET	链接打开后的窗口目标	字符串	Name	目标窗口的名称
			_blank	新开一个窗口
			_parent	在父窗口打开
			_self	在当前窗口打开
			_top	在顶级窗口打开
NAMEONLY	仅仅显示文件名	字符串	false	默认为 false，不显示文件名
			true	显示文件名
WIDTH	指定图片显示宽度	数字	>0 的整数，	默认单位为 px
HEIGHT	指定图片显示高度	数字	>0 的整数	默认单位为 px
RELATED COLUMN	如设置关联字段名，取附件时会过滤掉不同字段名称的附件	字符串	字符串	

例子

[显示文档附件的图片](#)

TRS_INFOVIEWCOMPLEXDATA: 重复节详细信息

语法

```
<TRS_INFOVIEWCOMPLEXDATA [FIELD="字段名"] [AUTOFORMAT="是否格式化"]/>
```

描述

按照表单重复节中表单的字段，显示该字段的值

属性

属性	属性描述	类型	取值	说明
FIELD	表单重复节字段名称	字符串	表单字段名称	xsn 文件中设置的字段名称
AUTOFORMAT	是否按照指定方式格式化当前数据	字符串	TRUE	TRUE，需要格式化
			FALSE	默认为 FALSE，不需要格式化

TRS_INFOVIEWCOMPLEXDATAS：重复节列表

语法

<TRS_INFOVIEWCOMPLEXDATAS [WHERE="额外的检索条件"] [ORDER="额外的排序条件"]><column_block> </TRS_INFOVIEWCOMPLEXDATAS>

描述

在 DOCUMENT 环境下和细缆中显示重复节列表，显示的内容由相应的细览置标 <TRS_INFOVIEWCOMPLEXDATA>来定义。

属性

属性	属性描述	类型	取值	说明
WHERE	检索条件，对表单的重复节字段名称和字段值进行检索	字符串	表单字段名称和值	默认不检索
ORDER	排序条件，对检索到的内容进行排序	字符串	SQL 排序表达式	默认不排序

例子

结合下面两个例子对比来看：

[显示重复节字段内容](#)

[显示重复节特定字段内容](#)

IMG、SCRIPT 特殊说明

例如：上传模板

代码片段：

```
<img src='www.trs.com.cn/image/TRS.png' width="80" height="80" />
<script type="text/javascript" src="www.trs.com.cn/js/jquery-1.5.1.js" />
```

模板上传到 WCM 中会变成

```
<img src='../site24/TRS.png' width="80" height="80" />
<script type="text/javascript" src="../site24/jquery-1.5.1.js" />
```

如想保持 src 路径不变添加属性 ignoreapd="true"

实例:

```
<img src='www.trs.com.cn/image/TRS.png' ignoreapd="true" />
<script type="text/javascript" ignoreapd="true" src="www.trs.com.cn/js/jquery-1.5.1.js" />
```

TRS_XVIEWFIELDGROUPS: 分组数据列表置标

参见 TRS_XVIEWFIELDGROUP。

TRS_XVIEWFIELDGROUP: 分组数据置标

例子

规格参数	产品特性	产品概述	说明书	常见问题
产品名称： 全自动滚筒洗衣机				
产品型号： XQG65-1012AMT LM				
产品编码：				
产品标签：				
属性				
AB类： ☐ A ☒ B ☐ C ☐ D				
产品定位： ☐ 高端 ☒ 中端 ☐ 低端				
投放渠道： ☐ 全选 ☒ 国美 ☒ 苏宁 ☒ 精品				
家电下乡资质： ☐ 是 ☒ 否				
新品： ☒ 是 ☐ 否				

```
<TRS_XVIEWFIELDGROUPS STARTPOS="1" PARENTNAME="Specifications">
  <TRS_XVIEWFIELDGROUP FIELD="GroupName"></TRS_XVIEWFIELDGROUP>
  <TRS_VIEWFIELDS>
    <TRS_VIEWDATA FIELD="{@DBFieldName}" PARSEIFNOTNULL="true">
      <TRS_VIEWFIELD FIELD="AnotherName"></TRS_VIEWFIELD>
      <TRS_VIEWDATA FIELD="{@DBFieldName}" DELIM="/"
ISLABEL="true"></TRS_VIEWDATA>
    </TRS_VIEWDATA>
  </TRS_VIEWFIELDS>
</TRS_XVIEWFIELDGROUPS>
```

属性

- @System.NowDate 取得系统日期
- {@ROOT_PATH} 取得网站的根目录

1.4 置标撰写样例

通过 ID 属性获取文档

Code:

```
<TABLE>
  <TRS_DOCUMENTS NUM="10" ID="CHANNELID:[136]">
    <TR>
      <TD><TRS_DOCUMENT FIELD="DOCTITLE"/></TD>
      <TD><TRS_DOCUMENT FIELD="CRTIME"/></TD>
    </TR>
  </TRS_DOCUMENTS>
</TABLE>
```

显示当前栏目前 10 条文档

Code:

```
<TABLE>
  <TR>
    <TD>标题</TD>
    <TD>入库时间</TD>
  </TR>
  <TRS_DOCUMENTS NUM="10" >
    <TR>
      <TD><TRS_DOCUMENT FIELD="DOCTITLE"/></TD>
      <TD><TRS_DOCUMENT FIELD="CRTIME"/></TD>
    </TR>
  </TRS_DOCUMENTS>
</TABLE>
```

发布结果:

```
<TABLE>
  <TR>
    <TD>标题</TD>
    <TD>入库时间</TD>
  </TR>
  <TR>
```

```
<TD>文档1(标题根据实际情况而变)]</TD>

<TD>2005-01-01 13:20:31</TD>

</TR>
<TR>
<TD>文档2(标题根据实际情况而变)</TD>

<TD>2005-01-02 13:20:31</TD>

</TR>
<TR>
<TD>文档3(标题根据实际情况而定)</TD>

<TD>2005-01-03 13:20:31</TD>

</TR>
...
</TABLE>
```

显示当前栏目前 10 条文档，同时定义更多的方式

Code:

```
<TABLE>
<TR>
<TD>标题</TD>
<TD>入库时间</TD>

</TR>
<TRS DOCUMENTS NUM="10" AUTOMORE="TRUE" BEGINMORE="<TR><TD
ColSpan=2 align=right>" ENDMORE="</TD></TR>" MORETEXT="更多新闻">
<TR>
<TD><TRS_DOCUMENT FIELD="DOCTITLE"/></TD>
<TD><TRS_DOCUMENT FIELD="CRTIME"/></TD>

</TR>
</TRS_DOCUMENTS>
</TABLE>
```

发布结果:

```
<TABLE>
<TR>
<TD>标题</TD>
<TD>入库时间</TD>

</TR>
<TR>
<TD>文档1(标题根据实际情况而变)]</TD>

<TD>2005-01-01 13:20:31</TD>
```

```

</TR>
<TR>
    <TD>文档2(标题根据实际情况而变)</TD>
    <TD>2005-01-02 13:20:31</TD>
</TR>
<TR>
    <TD>文档3(标题根据实际情况而定)</TD>
    <TD>2005-01-03 13:20:31</TD>
</TR>
...
<TR>
    <TD ColSpan=2 align=right>
        <A href= "/" target= "_blank" >更多新闻</A>
    </TD>
</TR>
</TABLE>

```

按照一页 20 条显示当前栏目前 500 篇文档

Code:

```

<TABLE>
    <TR>
        <TD>标题</TD>
        <TD>入库时间</TD>
    </TR>
    <TRS_DOCUMENTS NUM="500" PAGESIZE=20 AUTOMORE="FALSE">
    <TR>
        <TD><TRS_DOCUMENT FIELD="DOCTITLE"/></TD>
        <TD><TRS_DOCUMENT FIELD="CRTIME"/></TD>
    </TR>
</TRS_DOCUMENTS>
</TABLE>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
function createPageHTML(_nPageCount, _nCurrIndex, _sPageName, _sPageExt){
    if(_nPageCount == null || _nPageCount<=1){
        return;
    }
    var nCurrIndex = _nCurrIndex || 0;
    for(var i=0; i<_nPageCount; i++){
        var sPageName = (i == 0 ? _sPageName : (_sPageName+"_" + i)) + "."+_sPageExt;

```

```

        if(nCurrIndex == i){
            document.write((i+1) + "&nbsp;");
        }else{
            document.write("<a href='" + sPageName + "'" + ">" + (i+1) + "</a>&nbsp;");
        }
    }
}

//WCM置标
createPageHTML(${PAGE_COUNT}, ${PAGE_INDEX}, "${PAGE_NAME}",
"${PAGE_EXT}");
//-->
</SCRIPT>

```

发布结果:

```

<TABLE>
  <TR>
    <TD>标题</TD>
    <TD>入库时间</TD>
  </TR>
  <TR>
    <TD>文档1(标题根据实际情况而变)</TD>
    <TD>2005-01-01 13:20:31</TD>
  </TR>
  <TR>
    <TD>文档2(标题根据实际情况而变)</TD>
    <TD>2005-01-02 13:20:31</TD>
  </TR>
  <TR>
    <TD>文档3(标题根据实际情况而定)</TD>
    <TD>2005-01-03 13:20:31</TD>
  </TR>
  ...
</TABLE>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
  ...
  //WCM 置标
  createPageHTML(5(页数根据实际情况), 0, "default", "htm");
  //-->
</SCRIPT>

```

显示国际新闻前 10 条文档

Code:

```
<TABLE>
  <TR>
    <TD>标题</TD>
    <TD>入库时间</TD>
  </TR>
  <TRS_DOCUMENTS ID="国际新闻" NUM="10" AUTOMORE="FALSE">
    <TR>
      <TD><TRS_DOCUMENT FIELD="DOCTITLE"/></TD>
      <TD><TRS_DOCUMENT FIELD="CRTIME"/></TD>
    </TR>
  </TRS_DOCUMENTS>
</TABLE>
```

发布结果:

```
<TABLE>
  <TR>
    <TD>标题</TD>
    <TD>入库时间</TD>
  </TR>
  <TR>
    <TD>文档1(标题根据实际情况而变)</TD>
    <TD>2005-01-01 13:20:31</TD>
  </TR>
  <TR>
    <TD>文档2(标题根据实际情况而变)</TD>
    <TD>2005-01-02 13:20:31</TD>
  </TR>
  <TR>
    <TD>文档3(标题根据实际情况而定)</TD>
    <TD>2005-01-03 13:20:31</TD>
  </TR>
  ...
</TABLE>
```

显示新闻中心第一个子栏目前 10 条文档

Code:

```
<TABLE>
  <TR>
```

```

        <TD>标题</TD>

        <TD>入库时间</TD>

    </TR>
    <TRS_DOCUMENTS ID="新闻中心" CHILDINDEX=0 NUM="10"
AUTOMORE="FALSE">
    <TR>
        <TD><TRS_DOCUMENT FIELD="DOCTITLE"/></TD>

        <TD><TRS_DOCUMENT FIELD="CRTIME"/></TD>

    </TR>
    </TRS_DOCUMENTS>
</TABLE>

```

发布结果:

```

<TABLE>
    <TR>
        <TD>标题</TD>
        <TD>入库时间</TD>
    </TR>
    <TR>
        <TD>文档1(标题根据实际情况而变)</TD>
        <TD>2005-01-01 13:20:31</TD>
    </TR>
    <TR>
        <TD>文档2(标题根据实际情况而变)</TD>
        <TD>2005-01-02 13:20:31</TD>
    </TR>
    <TR>
        <TD>文档3(标题根据实际情况而定)</TD>
        <TD>2005-01-03 13:20:31</TD>
    </TR>
    ...
</TABLE>

```

显示新闻中心头条新闻

Code:

```

<TRS_DOCUMENTS ID="新闻中心" CHANNELTYPE="2" NUM="1"
AUTOMORE="FALSE">
    <TRS_DOCUMENT FIELD="DOCTITLE" AUTOLINK="true"/>
</TRS_DOCUMENTS>

```

发布结果:

```
<A href="dmtx/200507/03/t2319.html">WCM52成功发布</A>
```

通过 where 属性增加额外检索条件获取文档

Code:

```
<TABLE>
  <TR>
    <TD>标题</TD>
    <TD>入库时间</TD>
  </TR>
  <TRS_DOCUMENTS where="docid=1068">
    <TR>
      <TD><TRS_DOCUMENT FIELD="DOCTITLE"/></TD>
      <TD><TRS_DOCUMENT FIELD="CRTIME"/></TD>
    </TR>
  </TRS_DOCUMENTS>
</TABLE>
```

发布结果:

```
<TABLE>
  <TR>
    <TD>标题</TD>
    <TD>入库时间</TD>
  </TR>
  <TR>
    <TD>文档1(标题根据实际情况而变，此时是id=1068的J)</TD>
    <TD>2005-01-01 13:20:31</TD>
  </TR>
</TABLE>
```

增加额外字段 OPERTIME，显示文档标题和 OPERTIME 值

Code:

```
<TABLE>
  <TR>
    <TD>标题</TD>
    <TD>入库时间</TD>
```

```

</TR>
<TRS_DOCUMENTS SELECT="OPERTIME">
<TR>
    <TD><TRS_DOCUMENT FIELD="DOCTITLE"/></TD>
    <TD><TRS_DOCUMENT FIELD="OPERTIME"/></TD>
    <!--
        如果没有SELECT，默认不取出字段OPERTIME,也就不能使用
        FIELD="OPERTIME"了
    -->
</TR>
</TRS_DOCUMENTS>
</TABLE>

```

发布结果:

```

<TABLE>
    <TR>
        <TD>标题</TD>
        <TD>入库时间</TD>
    </TR>
    <TR>
        <TD>文档1(标题根据实际情况而变，此时是id=1068的J)</TD>
        <TD>2005-01-01 13:20:31</TD>
    </TR>
</TABLE>

```

显示科教新闻栏目的名称，并且产生链接

Code:

```
<TRS_CHANNEL ID="科教新闻" AUTOLINK="TRUE"/>
```

发布结果:

```
<a href="xwzx/kjxw/">科教新闻</a>
```

显示新闻中心第一个子栏目的信息，并且产生链接

Code:

```
<TRS_CHANNEL ID="新闻中心" CHILDINDEX=0 AUTOLINK="TRUE"/>
```

发布结果:

```
<a href="xwzx/rdxw/">热点新闻</a>
```

显示当前栏目下所有文档数(所有状态的文档)

Code:

```
<TRS_CHANNEL ID="OWNER" FIELD="_DataCount" All="TRUE"/>
```

发布结果:

```
2
```

当前栏目产生两个概览页面，通过连接跳转到另一个页面

Code:

```
<TRS_CHANNEL TEMPLATENAME="另一个概览名称"/>
```

发布结果:

```
<a href="index_9.html">当前栏目名</a>
```

显示当前文档下的图片附件列表（从第 2 个图片开始）

Code:

```
<TRS_XAPPENDIXS ID="OWNER" MODE="PIC" startpos="1">  
  <TRS_XAPPENDIX FIELD="_RECURL" upload="true"/>  
</TRS_XAPPENDIXS>
```

发布结果:

```
./W020100113558939372317.jpg  
./W020100113549431877002.gif
```

显示指定文档 ID 的文档的图片附件列表

Code:

```
<TRS_XAPPENDIXS ID="1473" MODE="PIC" startpos="1">  
  <TRS_XAPPENDIX FIELD="_RECURL" upload="true"/>  
</TRS_XAPPENDIXS>
```

发布结果:

```
./W020100113558939372317.jpg  
./W020100113549431877002.gif
```

显示文档附件的图片

Code:

```
<TRS_XAPPENDIXS ID="OWNER" MODE="PIC">  
    <img src='<TRS_XAPPENDIX FIELD="_RECURL" upload="true"/>' border=0 alt  
width="80" height="80" />  
</TRS_XAPPENDIXS>
```

发布结果:

```
<img src='./W020100121686347030243.gif' border=0 alt width="80" height="80" />  
    <img src='./W020100113558939372317.jpg' border=0 alt width="80" height="80" />  
    <img src='./W020100113549431877002.gif' border=0 alt width="80" height="80" />
```

显示当前栏目所在的站点名称

Code:

```
<TRS_CHANNEL FIELD="SITENAME" FROMSITE="TRUE"/>
```

发布结果:

演示站点

如果栏目名称中包含“新闻”，则显示栏目名，否则不显示

Code:

```
<TRS_CHANNEL FIELD="CHNLNAME" COUNTWHERE="CHNLNAME like '% 新  
闻%'" />
```

发布结果:

```
<A href="/" />新闻频道</A>
```

人工相关，必须手动指定

Code:

```
<TRS_RELNEWS NUM="5" MODE="USERDEF">
  <TRS_DOCUMENT FIELD="DOCTITLE"/><BR>
</TRS_RELNEWS>
```

发布结果:

```
<A href="dmtx/200507/03/t2319.html">WCM52成功发布</A>
```

自动相关, 按照关键词自动进行检索

Code:

```
<TRS_RELNEWS NUM="5" MODE="KEYWORDS">
  <TRS_DOCUMENT FIELD="DOCTITLE"/><BR>
</TRS_RELNEWS>
```

发布结果:

```
<A href="dmtx/200507/03/t2319.html">WCM52成功发布</A>
```

获取所有相关文档

Code:

```
<TRS_RELNEWS NUM="5" MODE="ALL">
  <TRS_DOCUMENT FIELD="DOCTITLE"/><BR>
</TRS_RELNEWS>
```

发布结果:

```
<A href="dmtx/200507/03/t2319.html">WCM52成功发布</A>
```

获取元数据记录的相关文档的标题

Code

```
<TRS_RELNEWS NUM="5" MODE="ALL" Id="RelateFieldName">
  <TRS_ViewData FIELD="TITLEFIELD"/><BR>
</TRS_RELNEWS>
```

显示文字库下的站点列表 (从第 2 个站点开始)

Code:

```
<TRS_WEBSITES SITETYPE=0 STARTPOS=1>
  <TRS_WEBSITE FIELD="SITEDESC"> 站点 </TRS_WEBSITE>
</TRS_WEBSITES>
```

发布结果:

```
test 演示站点
```

显示文字库下名字包含‘演示’的站点

Code:

```
<TRS_WEBSITES SITETYPE=0 where="SITENAME like '%演示%'">
  <TRS_WEBSITE FIELD="SITEDESC"> 站点 </TRS_WEBSITE>
</TRS_WEBSITES>
```

发布结果:

```
演示站点
test 演示站点
```

显示指定站点的描述，并且产生链接

Code:

```
<a href='<TRS_WebSite id="1" field="_recurl" />' class="c-font1"
target="_blank"><TRS_WebSite id="1" field="siteDesc"/></a>
```

发布结果:

```
<a href="/yszd/index.html" target="_blank">演示站点</a>
```

获取指定站点的绝对地址

Code:

```
<TRS_WebSite field="RootDomain" />
```

发布结果:

```
http://192.9.200.88/pub/wcmdemo3
```

显示当前栏目的子栏目列表（从第 2 个子栏目开始）

Code:

```
<TRS_CHANNELS STARTPOS=1 ID="OWNER">
  <TRS_CHANNEL> </TRS_CHANNEL>
</TRS_CHANNELS>
```

发布结果:

```
<A href=" ../nihao/">测试工作流的保存</A>
<A href=" ../haoledede/">办公区域</A>
<A href=" ../binglian/">测试并联审批</A>
```

显示标题字段的内容，不设定显示长度

Code:

```
<TRS_DOCUMENT FIELD="DOCTITLE">标题</TRS_DOCUMENT>
```

发布结果:

```
<FONT color=#0000>这是标题</FONT>
```

显示标题字段的内容，并设定长度为 50

Code:

```
<TRS_DOCUMENT FIELD="DOCTITLE" NUM="50">标题</TRS_DOCUMENT>
```

发布结果:

```
<FONT color=#0000>标题比较长标题比较长标题比较长标题比较长标题
比...</FONT>
```

显示日期字段的内容，并且格式化日期

Code:

```
<TRS_DOCUMENT FIELD="CRTIME" DATEFORMAT="yyyy-MM-DD">日期
</TRS_DOCUMENT>
```

发布结果:

2010-02-36

显示摘要内容，并且格式化摘要信息

Code:

```
<TRS_DOCUMENT FIELD="DOCABSTRACT" AUTOFORMAT="TRUE">摘要  
</TRS_DOCUMENT>
```

发布结果:

这是摘要信息

该换行了

显示文档来源

Code:

```
<TRS_DOCUMENT FIELD="DOCSOURCE">文档来源</TRS_DOCUMENT>
```

发布结果:

中央电视台

给文档标题添加 title 类的样式

Code:

```
<TRS_DOCUMENT FIELD="DOCTITLE" CLASSNAME="title"> 文 档 标 题  
</TRS_DOCUMENT>
```

发布结果:

文档标题

显示文档上下篇

```
<TRS_PreDocuments>  
  <A href="<TRS_Document Field='_RecURL/'>" Title="<TRS_Document Field='DocTitle'  
AutoLink='false' AUTOCOLOR='false'/>">上一篇</A>  
</TRS_PreDocuments>|  
<TRS_NextDocuments>  
  <A href="<TRS_Document Field='_RecURL' AUTOCOLOR='false'/>" Title="<TRS_Document  
Field='DocTitle' AutoLink='false' AUTOCOLOR='false'/>">下一篇</A>  
</TRS_NextDocuments>
```

显示文档上下三篇

```
<TRS_PreDocuments NUM="3">
  <A href="<TRS_Document Field='_RecURL/'>" Title="<TRS_Document Field='DocTitle'
AutoLink='false' AUTOCOLOR='false/'>">上<TRS_RowNo/>篇</A>
</TRS_PreDocuments>|
<TRS_NextDocuments NUM="4">
  <A href="<TRS_Document Field='_RecURL' AUTOCOLOR='false/'>" Title="<TRS_Document
Field='DocTitle' AutoLink='false' AUTOCOLOR='false/'>">下<TRS_RowNo/>篇</A>
</TRS_NextDocuments><P>
```

展示页面号导航和页面标题导航

```
<html>
<head>
<script>
function init_nav(){
var src = window.location.href;
src = src.split("/")[src.split("/").length -1];
if(src.indexOf("?") >=0){
src = src.substring(0,src.indexOf("?"));
}
var length = src .split("_").length;
var index = 0;
if(length > 2){
src = src.split("_")[length-1];
src = src.substring(0,src.indexOf("."));
index = parseInt(src);
}
var select = document.getElementById("select");
select.options[index].selected = true;
}
</script>
</head>
<BODY>
<DIV>文章标题:  <TRS_DOCUMENT field="DOCTITLE"></TRS_DOCUMENT></DIV>
<DIV>
<DIV>
内容导航:
<select id="select" onchange=javascript:window.location=(this.options[this.selectedIndex].value);>
<TRS_DetailPages>
  <option value = '<TRS_DetailPage Field='_RECURL'/'>' checked><TRS_DetailPage Field="title"/></option>
</TRS_DetailPages>
</select>
```

```
<script>init_nav()</script>

</DIV>

<TRS_DOCUMENT field="DOCHTMLCON" dateformat="yyyy-MM-dd HH:mm:ss" autocolor="TRUE"
autoformat="FALSE" autoformattype="HTML" autolink="FALSE" target="_blank"
linkalt="FALSE" ></TRS_DOCUMENT>

<DIV>

【内容导航】

</DIV>

<TRS_DetailPages>

<TRS_RECORD NUM=2> <span style="width:400px;">第<TRS_ROWNO/>页: <a href = '<TRS_DetailPage
Field="_RECURL"/>'><TRS_DetailPage Field="title"/></a></span>

</TRS_RECORD><br/>

</TRS_DetailPages>

</BODY>

</html>
```

效果如图：

文章标题： 大堵车背后的思考——京藏高速公路堵车问题再追踪

内容导航：

堵点如何形成？

堵点如何形成？

既然有的路段拥堵而有的路段通行正常，那么是什么因素导致出现局部拥堵呢？记者发现，堵点的形成一般出于以下几种情况：

一是交通事故；二是突然发生故障的车辆在路面上停驶；三是收费站处通行速度慢；四是各个分流、限流点放行速度慢。

在庞大的车流中，大货车占了大多数。一位姓张的大货车司机告诉记者，由于大车特殊的气刹装置，短时间内的连续减速、停车会导致刹车暂时失灵，气刹内的气压重新回到规定值需要1至2分钟，这使得大车从减速、停车到重新加速耗费的时间比小车要长得多，超载的车辆耗时更长。“那么多大车排着队过站，一辆车就要耽误分把钟的时间，通行速度能快得起来吗？”这位司机说。

在路面上，记者看到，不少大货车司机占用快速通道、应急通道，各种违规超车、插队、加塞的现象很多，特别是在客货混行的情况下，进一步加剧了拥堵。许多司机一步一步挪着车往前挤，车的间距压缩得很小，连交警的巡逻车都无法进入。

记者沿途还发现，一些司机十分疲劳，堵车期间睡着了，前面的车走了很远却不知道，需要交警徒步挨个叫醒。有的司机为了省油避免频繁启动，或者实在难以忍受“蠕动”的痛苦，干脆停在原地，前面没有一两公里的空白路段，就不肯启动车辆继续走。

1.2.3.4.5.6.7

【内容导航】

第1页： [堵车状况](#)

第2页： [“100公里”大堵车？](#)

第3页： [堵点如何形成？](#)

第4页： [暴增的车流从何而来？](#)

第5页： [为何要用公路运煤？](#)

第6页： [如何缓解眼前堵车？](#)

第7页： [根本解决长期堵车](#)

显示文档的第一个图片附件

Code:

```
<TRS_APPENDIX INDEX="0" MODE="PIC" WIDTH="50" HEIGHT="80"/>
```

发布结果：

```
<IMG height=80 src="/W020100223361962182290.jpg" width=50>
```

显示文档的第一个图片附件的文件名

Code:

```
<TRS_APPENDIX INDEX="0" MODE="PIC" NAMEONLY="true"/>
```

发布结果:

W020100223361962182290.jpg

显示当前自定义表单关联字段为"field"的第一个链接型附件

Code:

```
<TRS_APPENDIX INDEX="0" MODE="LINK" RELATEDCOLUMN="field"/>
```

发布结果:

[langman.jpg](P020100223390061095299.jpg)

取附件名，且在附件名前后加入 HTML 代码使得它显示出红色

Code:

```
<TRS_APPENDIX INDEX="0" MODE="all" BEGINHTML="<font color=red>  
ENDHTML="</font>"/>
```

发布结果:

[web.html](/P020091110363086404658.html)

显示当前所在的栏目路径

Code:

```
<TRS_CURPAGE TARGET="_blank" AUTOLINK="TRUE">当前位置</TRS_CURPAGE>
```

发布结果:

[首页](#) [外文稿件](#)

显示当前页面的发布时间

Code:

```
<TRS_DATETIME DATEFORMAT="yyyy-MM-dd">发布日期</TRS_DATETIME >
```

发布结果:

```
2010-02-23
```

在模板中替换已定义内容

Code:

```
<TRS_REPLACE VALUE="Demo">替换内容</TRS_REPLACE>
```

发布结果:

```
<a href=http://www.trs.com.cn>www.TRS.com.cn</a>
```

注: Demo = www.TRS.com.cn

多行显示文档，一行显示三篇文档

Code:

```
<TRS_DOCUMENTS>
  <TRS_RECORD NUM=3>
    <TRS_DOCUMENT FIELD="DOCTITLE"/>
  </TRS_RECORD>
  <br>
</TRS_DOCUMENTS>
```

发布结果:

```
<A href="/200910/t20091015_715.htm"><FONT color=#0000>文档
1</FONT></A>
<A href="/200910/t20091015_714.htm"><FONT color=#0000>文档
2</FONT></A>
<A href="/200910/t20091015_713.htm"><FONT color=#0000>文档
3</FONT></A>
<BR>
<A href="/200208/t20020813_659.htm"><FONT color=#ff0000>文档
4</FONT></A>
```

```
<A href="/200208/t20020813_658.htm"><FONT color=#000000>文档
5</FONT></A>
<A href="/200208/t20020813_657.htm"><FONT color=#000000>文档
6</FONT></A>
<BR>
```

获取指定导读的样式的文档列表

Code:

```
<TRS_Region name="test">
  <li>
    <TRS_Cell>
      <TRS_Document Field="DocTitle"/>
    </TRS_Cell>
  </li>
</TRS_Region>
```

发布结果:

```
<li>
<A href="/thnr/201001/t20100122_759.htm"><FONT color=#0000>活动计划</FONT></A>
  <A href="/../xwzd/gnxw/201001/t20100125_761.htm"><FONT color=#0000>第一篇文档
</FONT></A>
<A href="HTTP://192.9.200.14/TRSDemo/wwwgj/hhpd/200208/t20020813_645.htm"><FONT
color=#000000>多语种混合</FONT></A>
</li>
<li>
<A href="/../news/200908/t20090813_703.htm"><FONT color=#0000>图片文档 1</FONT></A> <A
href="/../new1/aa/200908/t20090818_708.htm"><FONT color=#0000>测试流转</FONT></A> <A
href="HTTP://192.9.200.14/TRSDemo/bgqy/sjyy/200208/t20020813_660.htm"><FONT color=#000000>
从南方谈话到“三个代表”</FONT></A>
</li>
```

使用页面头部嵌套模板

Code:

```
<TRS_TEMPLATE TEMPNAME=" 页面头部嵌套模板">页面头部嵌套模板
</TRS_TEMPLATE>

如果页面头部嵌套模板中是这样定义的:
<TRS_CHANNELS> [<TRS_CHANNEL FIELD="CHNLNAME" AUTOLINK="true"/>]
```

```
</TRS_CHANNELS>
```

那么相当于在使用嵌套模板的地方也定义了以上类似的代码

发布结果:

```
[<A href="..">外文稿件 1</A>] [<A href=" ../nihao/">测试工作流的保存</A>]
[<A href=" ../haolede/">办公区域</A>] [<A href=" ../binglian/">测试并联审批
</A>] [<A href=" ../wwwwww/">sssss</A>] [<A href=" ../testlal/">test 显示子栏
目的文档</A>] [<A href=" ../sssssss/">这下好了</A>] [<A href=" ../jiansuo/">
检索栏目</A>]
```

增加分页标志

Code:

第一步: 定义分页函数

```
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!--
function createPageHTML(_nPageCount, _nCurrIndex, _sPageName, _sPageExt){
    if(_nPageCount == null || _nPageCount <= 1){
        return;
    }
    var nCurrIndex = _nCurrIndex || 0;
    for(var i=0; i<_nPageCount; i++){
        var sPageName = (i == 0 ? _sPageName : (_sPageName+"_" + i)) + "."+_sPageExt;
        if(nCurrIndex == i){
            document.write((i+1) + "&nbsp;");
        }else{
            document.write("<a href='" + sPageName + "'>" + (i+1) + "</a>&nbsp;");
        }
    }
}
-->
</SCRIPT>
```

第二步: 在需要分页的地方调用分页函数

```
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
    createPageHTML(${PAGE_COUNT}, ${PAGE_INDEX}, "${PAGE_NAME}",
"${PAGE_EXT}");
</SCRIPT>
```

备注：函数中使用的环境变量说明。

名称	描述	类型
<code>\$_PAGE_COUNT</code>	分页页码总数	数字
<code>\$_PAGE_INDEX</code>	现在所处的分页页码	数字
<code>\$_PAGE_NAME</code>	分页页面名称的共同前缀	字符串
<code>\$_PAGE_EXT</code>	分页页面的文件名后缀	字符串
<code>\$_RECORD_COUNT</code>	当前 TRS_Documents 的记录数	数字

用户可以直接使用这些内置的环境变量，或按自己的需要使用自定义的参数。

是否显示嵌套的站点导航条

```
<TRS_CONDITION CONDITION="{是否显示站点导航条}">1
    <TRS_TEMPLATE TEMPNAME="站点导航模板"/>
</TRS_CONDITION>
```

根据模板变量的值显示不同的值

[illegible]

概览页面的文档列表中每一篇文档前的前缀

```
<TRS_DOCUMENTS NUM=10>
  <TRS_ECHO  VALUE="$ { 概 览 标 题 前 缀 }"/><TRS_DOCUMENT
FIELD="DOCTITLE"/>
  <BR/>
</TRS_DOCUMENTS>
```

获取用户配置的已申请公开地址

```
<TRS CONFIG field='Apply URL' default='/apply/'>
```

为当天的新闻添加最新新闻标志

```

<TRS_DOCUMENTS NUM=10>
  <TRS_DOCUMENT />
  <TRS_NEWICON TIME="day">新</TRS_NEWICON>
</TRS_DOCUMENTS>

```

声明变量的示例 1

```

<TRS_VARIABLE NAME="打开方式" TYPE="S" DEFAULT="_blank`新页打开"
ENUMERATE="_blank`新页打开" ENUMERATE="_self`本页打开"/>

```

声明变量的示例 2

```

<TRS_VARIABLE NAME="打开方式" TYPE="S" DEFAULT="_blank`新页打开" >
  <TRS_ENUM VALUE="_blank" DISPLAY="新页打开" />
  <TRS_ENUM VALUE="_self" DISPLAY="本页打开" />
</TRS_VARIABLE>

```

输出模板变量的值

```

<TRS_ECHO value="{打开方式}"/>

```

条件置标：根据属性值决定是否自动产生文档连接

ISPUBLINK 是文档的一个扩展属性。

```

<TRS_DOCUMENTS>
  <TRS_CONDITION CONDITION="@ISPUBLINK" REFERENCE="1">
    <a href="<TRS_DOCUMENT FIELD="DOCPUBURL" />" target="_blank">
  </TRS_CONDITION>
  <TRS_DOCUMENT FIELD="DOCTITLE" />
  <TRS_CONDITION CONDITION="@ISPUBLINK" REFERENCE="1">
    </a>
  </TRS_CONDITION>
</TRS_DOCUMENTS>

```

将 ID 为 84,85,104 的栏目一天前的新闻作为滚动新闻显示在页面中

```

<TRS_ROLLDOCUMENTS FROMCHANNELIDS="84,85,104" TIMERANGE="1">
  .....
  <TRS_DOCUMENT ...../>
  .....
</TRS_ROLLDOCUMENTS>

```

表示获取 ID 为 12 的栏目下 3 级之内所有子栏目的文档

```
<TRS_RollDocuments PARENTCHANNELID=12 CHILDLEVEL=3>
...
</TRS_RollDocuments>
```

将 Book 表中的 20 条数据显示在指定的模板中，其中 Book 表的 ID 字段为 BID

```
<TRS_DEFOBJECTS TABLENAME="BOOK" IDFIELDNAME="BID">
普通数据: <TRS_DEFOBJECT FIELD="BTITLE"/><BR>
日期数据: <TRS_DEFOBJECT FIELD="BDATE" DATEFORMAT="yyyy-MM-
dd"/><BR>
```

文档列表分页，每页显示 5 篇（使用 noscript=true）

```
<TRS_DOCUMENTS ID="owner" pagesize=5>
    <TRS_DOCUMENT/><br><br>
</TRS_DOCUMENTS>
<TRS_PAGENAV pagesize=5 noscript=true />
```

注意：要产生正确的分页列表，TRS_Documents 和 TRS_Pagenav 都需要设置 pagesize，而且大小要相同。

文档列表分页，每页显示 5 篇（使用 placeholder=true）

```
<TRS_DOCUMENTS ID="owner" pagesize=5>
    <TRS_DOCUMENT/><br><br>
</TRS_DOCUMENTS>
<TRS_PAGENAV pagesize=5 PLACEHOLDER=true />
```

文档分页

```
<TRS_DOCUMENT/><br><br>
<TRS_DOCUMENT field="DOCPUBHTMLCON"/><br>
<TRS_PAGENAV PLACEHOLDER=true />
```

获取当前文档的发布页面的文件附加名为 ext 的链接地址

```
<TRS_DOCUMENT FIELD='_RECURL' ext='ext' />
```

发布结果：

./t20110603_957_ext.htm

去除掉文档发布时正文自带的 CSS 代码

```
<TRS_DOCUMENT FIELD="DOHTMLCON" FILTEREDITORCSS="true">
    //设置为 true 后，则置标发布时去除了 WCM 带的 CSS 样式
</TRS_DOCUMENT>
```

显示单篇文档的标题字段

```
<TRS_DOCCONTEXT ChnlDocID="$[文档选择]">
    <h5>
        <TRS_DOCUMENT ChnlDocID="$[文档标题]" />
    </h5>
</TRS_DOCCONTEXT>
```

结果：\$[文档选择]属性的字段类型为“文档选择”类型，已经提供。选择某篇文档后，通过 TRS_DOCUMENT 置标可获取到当前文档标题。

发布表单数据

表单中有办理状态、留言内容字段，在概览上，发布办理状态字段值为“已回复”的记录标题和提交内容信息。

```
<TRS_InfoViewDatas where=" BAN_LI_ZHUANG_TAI=' 已回
复' ">
    标题: <TRS_InfoViewData Field="DocTitle"/><BR>
    留言内容: <TRS_InfoViewData Field="Phone"/><BR>
    <a href="<TRS_Document Field='_RecURL'/">
target="_blank">更多内容</a><BR>
</TRS_InfoViewDatas>
```

显示重复节字段内容

Code:

```
<TRS_INFOVIEWCOMPLEXDATAS order="fieldorder asc">
<TRS_INFOVIEWCOMPLEXDATA FIELD="replyDep" autoformat="true"/>
<TRS_INFOVIEWCOMPLEXDATA FIELD="replycontent" autoformat="true"/>
</TRS_INFOVIEWCOMPLEXDATAS>
```

发布结果:

```
dep1 content1 dep2 content2
```

显示重复节特定字段内容

Code:

```
<TRS_INFOVIEWCOMPLEXDATAS where="replyDep=dep1" order="fieldorder asc">
<TRS_INFOVIEWCOMPLEXDATA FIELD="replyDep" autoformat="true"/>
<TRS_INFOVIEWCOMPLEXDATA FIELD="replycontent" autoformat="true"/>
</TRS_INFOVIEWCOMPLEXDATAS>
```

发布结果:

dep1 content1

显示文档正文中的第一个图片附件

Code:

```
<TRS_CONTIMG INDEX="1" FIELD="html" ONLYFROM="content"/>
```

发布结果:

```
<IMG src="/W020090708545482506095.jpg" />
```

显示文档正文第一个图片的绝对路径

Code:

```
<TRS_CONTIMG INDEX="1" FIELD="url" ONLYFROM="content" urlIsAbs="true"/>
```

发布结果:

http://192.9.200.36:1095/pub/wcmdemo3/prod_center/pro_create/200907/W020090708545482506095.jpg

显示当前文档正文图片列表（从第 2 个图片开始）

Code:

```
<TRS_CONTIMGS ID="OWNER" ONLYFROM="content" STARTPOS="1">
  <TRS_CONTIMG FIELD="url" />
</TRS_CONTIMGS>
```

发布结果:

./W020090708545490629072.jpg ./W020090708545497346899.jpg

显示指定文档 ID 的文档正文图片列表

Code:

```
<TRS_CONTIMGS ID="1147" ONLYFROM="content" >
  <TRS_CONTIMG FIELD="url" />
</TRS_CONTIMGS>
```

发布结果:

```
./W020090708545482506095.jpg ./W020090708545490629072.jpg ./W020090708545497346899.jpg
```

显示视图字段 HtmlViewFieldName 中的图片列表

Code:

```
<TRS_CONTIMGS Field="HtmlViewFieldName">
<TRS_CONTIMG FIELD='DESC' />
<TRS_CONTIMG FIELD='url' UrlIsAbs='true' />
<TRS_CONTIMG FIELD='url' UPLOADONLY="true" width="300"/>
</TRS_CONTIMGS>
```

其中:

- 1.HtmlViewFieldName 为视图字段的名称, 该字段需要为编辑器字段类型;
- 2.desc 表示获取图片的描述;
- 3.url 表示获取图片的地址;
- 4.width 产生宽度为 300 的图片, UPLOADONLY 表示仅仅上传附件, 不返回 url 内容。

显示当前自定义表单关联字段为"field"的第一个链接型附件

Code:

```
<TRS_APPENDIX INDEX="0" MODE="LINK" RELATEDCOLUMN="field"/>
```

发布结果:

```
<A href="P020100223390061095299.jpg">langman.jpg</A>
```

取附件名, 且在附件名前后加入 HTML 代码使得它显示出红色

Code:

```
<TRS_APPENDIX INDEX="0" MODE="all" BEGINHTML="<font color=red>"
ENDHTML="</font>" />
```

发布结果:

```
<font color=red>
  <a href="/P020091110363086404658.html">web.html</a>
</font>
```

在细览模板中使用分享置标实现分享功能

Code:

```
<DIV class=BSHARE_POP>
  <TRS_DOCUMENT FIELD="DOCPUBHTMLCON"> 文档内容管理</TRS_DOCUMENT>
</DIV>
<TRS BSHARE Type="1"/>
```

发布结果:

```
<div class=BSHARE_POP>


<p style="text-indent: 2em">据了解，谷歌在全球鲜有在传统领域投放广告的传统。但谷歌中国公关部崔谨表示，中国具有地域广阔的特点，用户需求也有多样性，谷歌在中国不会恪守全球的规则，除了公交地铁外，谷歌中国海会尝试更喜闻乐见的形式来让更多中国用户认识谷歌的产品。</p>

</div>

<div width=800 style="margin-right:130px"><div align=right><DIV
class=bshare-custom><A class=bshare-qzone title=分享到 QQ 空间
href='javascript:void(0);'></A><A class=bshare-sinaminiblog title=分享到新浪微博 href='javascript:void(0);'></A><A class=bshare-renren title=分享到人人网 href='javascript:void(0);'></A><A class=bshare-qzone title=分享到腾讯微博 href='javascript:void(0);'></A><A class=bshare-douban title=分享到豆瓣 href='javascript:void(0);'></A><A class='bshare-more bshare-more-icon more-style-addthis' title=更多平台></A><SPAN class='BSHARE_COUNT bshare-share-count'>0</SPAN></DIV><SCRIPT type=text/javascript charset=utf-8
src='http://static.bshare.cn/b/buttonLite.js#style=-1&uid=<你的 uuid>
&pophcol=2&lang=zh'></SCRIPT><SCRIPT type=text/javascript
charset='utf-8' src='http://static.bshare.cn/b/bshareC0.js'></SCRIPT><script
type='text/javascript' charset='utf-8'
src='http://static.bshare.cn/b/addons/bshareDrag.js?bp=bsharesync,sinaminiblog,qzone,renren,kaixin001&text=快来分享吧'></script><script
type='text/javascript' charset='utf-8'
src='http://static.bshare.cn/b/addons/bshareMM.js#bgColor=none&txtColor=#f60&shareClass=BSHARE_IMAGE_ALL'></script></div></div>
```

页面效果:

赴亚丁湾、索马里海域执行护航任务，“黄山”号属于中国海军第二批护航编队。此次对“斯图尔特力量”号的救助，是第二批护航编队首次接护外国商船。



注意事项：

- 1: `<TRS_BSHARE Type="1">`标签的位置决定了上图中（1）中的分享按钮的位置，故使用时要考虑到其页面的布局效果
- 2: `<TRS_BSHARE Type="1">`的使用时，提供两种类型的分享服务。一是划词分享。二是全文分享；其中划词分享需要用户为想开放划词分享的页面元素添加 `class=BSHARE_POP`；如上面代码上，将文档内容整体加上了一个`<DIV class=BSHARE_POP>` 相关内容 `</div>`字样，这样在该`<div>`中的内容都会有划词分享效果。而在此`<div>`之外的内容，将不会有划词分享效果。
- 3: `<trs_bshare type="1" BSHAREUUID="<你的 uuid>">`中的 BshareUUID 只有当需要对分享数据跟踪时，才需要此参数，其参数值为由 bShare 提供
- 4: 当需要更多的一些需求如：@，话题及关注设置，分享内容模板的设置，平台 app key 设置，回流量统计等功能需要使用 Bshare 服务。
- 5: 其详细信息可参看 <http://www.bshare.cn/help/installDrag> 官方文档。

1.5 元数据置标使用示例

由于元数据置标的使用采用场景来说明，所以单独用一节来介绍元数据相关的置标。

系统定义了这样的视图

部门信息[5]

.. 输入检索词

全部

检索

全选	编辑	英文名称	中文名称	物理字段名称	字段类型	概览显示	库中类型	删除
1		Name	名称	Name	普通文本	是	字符串	
2		Address	地址	Address	普通文本	否	字符串	
3		Phone	电话	Phone	普通文本	否	字符串	
4		Fax	传真	Fax	普通文本	否	字符串	
5		WEB	网站	WEB	普通文本	否	字符串	
6		Mail	邮件	Mail	普通文本	否	字符串	
7		UpdateTime	最新更新时间	UpdateTime	日期	否	时间	
8		RelFile	相关附件	RelFile	附件	否	字符串	
9		MyClass	分类	MyClass	分类法 机构分类	否	字符串	

发布要求

- 在概览上，发布当前栏目所有的部门信息

- 在概览上，仅仅发布名称为工商局的部门信息
- 在细览上，发布出部门信息，如果相关文档类型字段 MyRelDocs 有值，发布出根据这个字段得出的相关文档

相关代码

- 在概览上，发布当前栏目所有的部门信息

```
<TRS_ViewDatas>
    部门名称: <TRS_ViewData Field="Name"/><BR>
    联系电话: <TRS_ViewData Field="Phone"/><BR>
    网址: <TRS_ViewData Field="Web"/><BR>
    <a href="<TRS_ViewData Field='_RecURL'/">
target="_blank">更多内容</a><BR>
</TRS_ViewDatas>
```

- 在概览上，仅仅发布名称为工商局的部门信息，并按名称倒排序

```
<TRS_ViewDatas DirectFromMetaTable="true" Order="Name
Desc" Where="Name like '%工商局%'">
    部门名称: <TRS_ViewData Field="Name"/><BR>
    联系电话: <TRS_ViewData Field="Phone"/><BR>
    网址: <TRS_ViewData Field="Web"/><BR>
    <a href="<TRS_ViewData Field='_RecURL'/">
target="_blank">更多内容</a><BR>
</TRS_ViewDatas>
```

- 在细览上，发布出部门信息，如果相关文档类型字段 MyRelDocs 有值，发布出相关文档

```

部门名称: <TRS_ViewData Field="Name"/><BR>
联系电话: <TRS_ViewData Field="Phone"/><BR>
网址: <TRS_ViewData Field="Web"/><BR>
邮件: <TRS_ViewData Field="Mail"/><BR>
<TRS_ViewData>
    <TRS_Condition Condition="@PUBTYPE" REFERENCE="2">
        <!-- 依申请公开 //-->
        <a href='applyform_add.html?idxid=<TRS_ViewData
Field="IdxId"/>'>此信息需要申请才能获取, 现在申请? </a>
    </TRS_Condition>
</TRS_ViewData>

    相关文档:
    <TRS_RelNews Id="MyRelDocs">
        记录标题: <TRS_Document Field="DocTitle"
Autolink="true" /><BR>
    </TRS_RelNews>

```

- 获取多表视图中, 与副表记录关联的主表记录列表信息

```

概览置标:
<TRS_ViewDatas ViewId="39">
    <TRS_MyViewDatas Num="200" PageSize="20">
        <TRS_ViewData field="StudentName"/>
    </TRS_MyViewDatas>
</TRS_ViewDatas>

细览置标:
<TRS_MyViewDatas Num="200" PageSize="20">
    <TRS_ViewData field="StudentName"/>
</TRS_MyViewDatas>

```

- 在概览上, 栏目的触发发布

获取栏目 id 为 29、视图 id 为 39 的视图数据，如果栏目 29 进行了发布，则触发下面置标模板所在的栏目或站点的发布

```
<TRS_ViewDatas viewid="39" DirectFromMetaTable="true"
channelid="29">...</TRS_ViewDatas>
```

获取视图 id 为 39 的视图数据，如果栏目 29 或 30 进行了发布，则触发下面置标模板所在的栏目或站点的发布

```
<TRS_ViewDatas viewid="39" DirectFromMetaTable="true"
IgnoreChannel="true"
triggerChannelids="29,30">...</TRS_ViewDatas>
```

- 在概览上，发布分类法信息，以下置标发出“主题分类”下的分类信息和记录数

```
<TRS_ClassInfos id="主题分类">
  <TRS_ClassInfo field="CName"/>(<TRS_ClassInfo
field="DataCount"/>)
</TRS_ClassInfos>
```

- 在概览上，发布分类法信息，以下置标发出了两级的“主题分类”信息

```
<TRS_ClassInfos id="主题分类">
  <TRS_ClassInfo field="CName"/>
  <TRS_ClassInfos>
    <TRS_ClassInfo field="CName"/>
  </TRS_ClassInfos>
</TRS_ClassInfos>
```

- 分类法置标的触发发布，发布如下模板，将会触发模板表格方式记录列表的发布，模板的上下文环境是分类法主题分类对象及子分类对象

```
<TRS_ClassIndexGener ToLevel="3" TemplateName="表格方式文档列表"
ClassInfoName="主题分类" InSite="false"/>

<TRS_ClassIndexGener ToLevel="3" TemplateName="表格方式文档列表"
ClassInfoName="体裁分类" InSite="false"/>

<TRS_ClassIndexGener ToLevel="3" TemplateName="表格方式文档列表"
ClassInfoName="主题分类" InSite=true/>
```

- 显示指定分类法，指定视图的数据列表

```
<TRS_ClassDocuments ClassInfoId="832"
ContainsChildren="true" ViewId="39">
    <TRS_ViewData field="title"/>
</TRS_ClassDocuments>
```

- 显示指定分类法，指定视图的所有数据列表

```
<TRS_ClassDocuments ClassInfoId="832"
ContainsChildren="true" ViewId="39" All=" true" >
    <TRS_ViewData field="title"/>
</TRS_ClassDocuments>
```

- 显示指定分类法，指定视图的当前上下文栏目的数据列表

```
<TRS_ClassDocuments ClassInfoId="832"
ContainsChildren="true" ViewId="39">
    <TRS_ViewData field="title"/>
</TRS_ClassDocuments>
```

- 显示指定分类法，指定视图的指定栏目的数据列表

```
<TRS_ClassDocuments ClassInfoId="832"
ContainsChildren="true" ViewId="39" ChannelId=" 20" >
    <TRS_ViewData field="title"/>
</TRS_ClassDocuments>
```

- 显示当前上下文分类法，指定视图的当前上下文栏目的数据列表

```
<TRS_ClassDocuments ContainsChildren="true"
ViewId="39">
    <TRS_ViewData field="title"/>
</TRS_ClassDocuments>
```

- 在用户使用资源库分类法的时候，页面需要对分类法下面的数据进行统计。分类法提供给两个栏目使用，但是对外发布和展现是使用到一个栏目的数据。

```
<TRS_Classinfos id="栏目分类">
    <TRS_Classinfo field="DataCount" where="chnlid:91"/>
</TRS_Classinfos>
```

第2章 模板示例

2.1 例子一：显示一个概览页面

HTML 源代码：

```
<HTML>
<BODY>
<FONT style="font-size:10.8pt;line-height:150%">
<TRS_CURPAGE VALUE=" -> "> 当前位置 -- </TRS_CURPAGE>

<ul>
<TRS_DOCUMENTS NUM="60" >
    <li>
        <TRS_DOCUMENT FIELD="DOCTITLE"> 标题放于此处 </TRS_DOCUMENT>
    </li><BR>
</TRS_DOCUMENTS>
</ul>
</FONT>
</BODY>
</HTML>
```

说明：黑色部分是HTML的置标，红色部分是TRS置标。

<TRS_CURPAGE VALUE=" -> "> 当前位置 </TRS_CURPAGE>

这个置标说明要把页面的当前位置导航自动生成，并且放于此处。

<TRS_DOCUMENTS NUM="60" >

这个置标说明此处引用当前栏目的数据，NUM=60 指明最多放置不超过 60 条数据

<TRS_DOCUMENT FIELD="DOCTITLE"> 标题放于此处 </TRS_DOCUMENT>

这个置标说明此处放置文章的标题，FIELD="docTitle" 指引用的数据库字段的名称。（具体的名称参考在线帮助文档）

 </TRS_DOCUMENTS>

2.2 例子二：显示一个细览页面

HTML 源代码：

```
<HTML>
<BODY>
<FONT style="font-size:10.8pt;line-height:150%">
```

```

<TRS_CURPAGE Value=" -> "> 当前位置 </TRS_CURPAGE>

<p align=center>
<font style="font-size:12pt"><b>
<TRS_DOCUMENT FIELD="DOCTITLE" > 标题 </TRS_DOCUMENT>
</b></font>
<br><br>

<FONT style="font-size:9pt" color=darkgray>
来源: <TRS_DOCUMENT FIELD="DOCSOURCE" AUTOLINK="TRUE">来源
</TRS_DOCUMENT> &nbsp;&nbsp;&nbsp;<TRS_DATETIME>时间</TRS_DATETIME>
</font>
</p>

<TRS_APPENDIX MODE="PIC" EXTRA="Border=0 width=80 align=left"> 图 片
</TRS_APPENDIX>

<TRS_DOCUMENT FIELD="DOCHTMLCON" > 正文 </TRS_DOCUMENT>

<p>
<hr noshade size="1" color="#0000FF">
    相关新闻:
    <UL>
        <TRS_RELNEWS NUM="5">
            <li><TRS_DOCUMENT FIELD="DOCTITLE"> 标题
</TRS_DOCUMENT></li><BR>
        </TRS_RELNEWS>
    </UL>
</FONT>
</BODY>
</HTML>

```

说明：黑色部分是HTML的置标，红色部分是TRS置标。其中：

<TRS_DOCUMENT FIELD="DOCSOURCE" AUTOLINK="TRUE">来源</TRS_DOCUMENT>

这个置标说明此处放置新闻的来源

<TRS_DATETIME">时间</TRS_DATETIME>

这个置标说明此处放置新闻的发布日期

<TRS_APPENDIX MODE="PIC" EXTRA="Border=0 width=80 align=left"> PICTURE </TRS_APPENDIX>

这个置标说明此处放置新闻的细览图片

<TRS_RELNEWS NUM="5">

<TRS_DOCUMENT FIELD="DOCTITLE"> 标题 </TRS_DOCUMENT>

</TRS_RELNEWS>

这个置标说明此处放置本新闻的所有相关新闻。（*关于相关新闻的描述，请参考使用手册或者在线帮助）

2.3 例子三：显示一个主页页面

HTML 源代码：

```
<HTML>
<BODY>
.....

<TABLE border=0 cellPadding=0 cellSpacing=0 width=500>
<TBODY>
<TR>
<TD height=120 vAlign=top width=76>
</TD>
<TD vAlign=top width=106>
    <TRS_DOCUMENTS CHANNELTYPE="1" NUM="1">
        <TRS_APPENDIX INDEX=0 EXTRA="border=0 width=100" > 图 片
    </TRS_APPENDIX>
    <font style="font-size:9pt">
        <TRS_DOCUMENT FIELD="DOCTITLE"> TITLE </TRS_DOCUMENT>
    </font>
    </TRS_DOCUMENTS>
</TD>
<TD vAlign=top align=left width=269>
<FONT style="font-size:9pt">
    <ul>
        <TRS_DOCUMENTS CHANNELTYPE="2" NUM="8">
            <LI><TRS_DOCUMENT FIELD="DOCTITLE" NUM="10"> 标 题
        </TRS_DOCUMENT>
        </TRS_DOCUMENTS>
            </ul>
        </FONT>
    </TD>
</TR>
<TR><TD>&nbsp;</TD>
<TD></TD>
</TR>
<TR>
<TD height=120 vAlign=top width=76>
<p align="center"><FONT color=#ffffff>
```

```

<IMG align=absBottom height=37 src="images/mid1_0601.gif" width=24><BR>
<FONT color=#330099 size=2>焦点 </FONT></FONT></p>
</TD>
<TD vAlign=top width=375 colspan="2"><FONT size=2>
<ul>
    <TRS_DOCUMENTS ID="体育新闻" NUM=10 AUTOMORE=TRUE>
        <LI>
            <TRS_DOCUMENT FIELD="DOCTITLE" > </TRS_DOCUMENT>
        </LI><BR>
    </TRS_DOCUMENTS>
</ul>
</FONT>
</TD>
.....
</BODY>
</HTML>

```

说明：黑色部分是HTML的置标，红色部分是TRS置标。其中：

<TRS_DOCUMENTS CHANNELTYPE="1" NUM="1">

<TRS_APPENDIX INDEX=0 EXTRA="border=0 width=100" >图片</TRS_APPENDIX>

<TRS_DOCUMENT FIELD="DOCTITLE"> TITLE </TRS_DOCUMENT>

</TRS_DOCUMENTS>

表示此处放置图片新闻，并只放一条

<TRS_DOCUMENTS CHANNELTYPE="2" NUM="8">

<TRS_DOCUMENT FIELD="DOCTITLE" NUM="10">标题</TRS_DOCUMENT>

</TRS_DOCUMENTS>

表示此处放置头条新闻，并最多放八条

<TRS_DOCUMENTS ID="体育新闻" NUM=10 AUTOMORE=TRUE>

<TRS_DOCUMENT FIELD="DOCTITLE" > </TRS_DOCUMENT>

</TRS_DOCUMENTS>

表示此处放置栏目名称为“体育新闻”的新闻概览，并最多放十条，如果超过十条，自动显示更多新闻。

第3章 附录：标准日期格式说明

字符	描述	表现形式	示例
G	纪元标志	Text	AD
y	年	Year	1996; 96
M	月	Month	July; Jul; 07
w	星期（年）	Number	27
W	星期（月）	Number	2
D	日（年）	Number	189
d	日（月）	Number	10
F	月中星期的第几天	Number	2
E	星期几	Text	Tuesday; Tue
a	上午/下午标志	Text	PM
H	小时(0-23)	Number	0
k	小时（1-24）	Number	24
K	上/下午的小时(0-11)	Number	0
h	上/下午的小时(1-12)	Number	12
m	分	Number	30
s	秒	Number	55
S	毫秒	Number	978
z	时区	General time zone	Pacific Standard Time; PST; GMT-08:00
Z	时区	RFC 822 time zone	-0800